

## Quotas de disco

Se imos a ter usuarios no noso servidor unha boa idea é a de implementar un sistema de quota para limitar o espacio máximo asignado por usuario:

Para instalar as quotas, teremos que executar este comando:

```
yum install quota
```

Editaremos o ficheiro /etc/fstab e engadiremos ,usrquota,grpquota a partición / (/dev/VolGroup00/LogVol00):

```
vi /etc/fstab
```

Partición	Formato	Montaje	Opciones	Unidad	Reservado
/dev/VolGroup00/LogVol00	ext3	/	defaults,usrquota,grpquota	1 1	
LABEL=/boot	/boot		defaults	1 2	
tmpfs	/dev/shm		defaults	0 0	
devpts	/dev/pts		devpts gid=5,mode=620	0 0	
sysfs	/sys		sysfs defaults	0 0	
proc	/proc		proc defaults	0 0	
/dev/VolGroup00/LogVol01	swap	swap	swap defaults	0 0	

A continuación executamos

```
touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug
```

para habilitar o sistema de quotas.