

1 Configuración da rede en XenServer: Interfaces, Ponte, Bonding, Rede Interna Privada


1.1 Sumario

- 1 Introducción
 - ◆ 1.1 Tipos de redes
 - ◆ 1.2 Tipos de tráfico: Interface de xestión, Tráfico MVs, Tráfico de Almacenamiento
 - ◆ 1.3 Caso práctico sobre interfaces e redes
- 2 Agregación/Bonding
 - ◆ 2.1 Introducción
 - ◊ 2.1.1 Bonding activo-activo
 - ◊ 2.1.2 Bonding activo-pasivo
 - ◊ 2.1.3 Bonding LACP
 - ◆ 2.2 Caso práctico en XenServer
 - ◊ 2.2.1 Experimentación ante fallos
 - ◊ 2.2.2 Desfacer un bonding
- 3 Rede externa VLAN
- 4 Tráfico das MVs
- 5 Rede privada interna (solitaria)
 - ◆ 5.1 Caso práctico: Crear unha DMZ
 - ◊ 5.1.1 Script de configuración de iptables
- 6 Engadir un novo interface a un host
- 7 Tráfico de almacenamiento
 - ◆ 7.1 Configuración da NAS
 - ◆ 7.2 Configuración de XenServer
- 8 Conclusión final sobre a xestión das redes en XEN

1.2 Introducción

- O que vén a continuación é unha parte extensa e con varias casuísticas.
- Búscase presentar ao usuario distintas formas de configurar a rede en XEN, para que cando se remate o seu estudio se poida analizar cal se adapta mellor aos seus intereses reais presentes e futuros.
- No caso do Bonding, vaise realizar nunha ocasión, para amosar o seu funcionamento, e logo non se vai usar máis neste material, pero o usuario poderá sacar conclusóns de en que situacíons o podería usar.
- Quen desexe afondar sobre este asunto pode consultar:
 - ◆ A guía dos administradores: http://docs.vmd.citrix.com/XenServer/6.2.0/1.0/en_gb/reference.html#networking.
 - ◆ Guía avanzada de deseño da rede en XenServer:http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/27046-102-666250/XS-design-network_advanced.pdf
 - ◆ Deste último enlace foron tomadas as imaxes de deseño da rede en XS que se amosan a continuación.


1.2.1 Tipos de redes



- Esta imaxe condensa a filosofía da xestión da rede de XenServer:
 - ◆ Tarxetas físicas [NICs (Network Interface Card)], chamadas PIF (Physical Interface) serven para unir o host coa infraestrutura de rede da organización. Conéctanse aos switches xeralmente.
 - ◆ **Rede (Network) Externa:** Sobre cada NIC (PIF) XEN constrúe unha Rede/Switch que equivale a un Switch Virtual interno. Recibe o nome de **xenbrX** (XenBridge número X)
 - ◆ **VIF (Virtual Interface):** as tarxetas de rede (virtuais) que se asocian a cada MV.
- - ◆ O nivel intermedio **Rede/Network/Switch Virtual/xenbr** actúa de intermediario entre a tarxeta real (**NIC/PIF**) e as tarxetas asociadas a cada MV (**VIFs**).
 - ◆ **VLAN:** outro tipo **Rede/Network/Switch Virtual/xenbr** chámase VLAN, e créase para que estea asociada a unha **VLAN** concreta do interface físico e non a toda a NIC.
 - ◆ **Rede privada virtual (solitaria):** aquelas **Redes/Network/Switch Virtual/xenbr** que non están asociadas a ningún interface físico (NIC/PIF).
 - ◊ En similitude con VirtualBox equivale á configuración **Rede Interna** que se pode realizar nun adaptador de rede.
 - ◊ As redes privadas non permiten a Migración de MVs nun pool, para iso están:
 - ◆ Existe un cuarto tipo de redes chamado: **Cross-server Private** que permite a comunicación entre MVs de distintos hosts cuxas VIFs están asociadas a redes privadas. Este tipo non se vai ver neste curso.


1.2.2 Tipos de tráfico: Interface de xestión, Tráfico MVs, Tráfico de Almacenamento

- A continuación preséntanse os tipos de tráfico que se poden ter en XEN: xestión, MVs e almacenamento.



- **Tráfico de xestión:**

- ◆ Refírese ao tráfico que se xera para administrar o host, migración de MVs, intercomunicación entre hosts nun Pool.
- ◆ Todo host debe ter un interface de xestión: **Management interface**.
- ◆ Se so hai un interface, este será o Management interface.
- ◆ Só pode haber un interface de xestión, aínda que este pode estar en Bonding.
- ◆ Debe ter unha **configuración IP**.
- ◆ Aconsellable ter unha rede física LAN para este tráfico, que non interfira co tráfico que xeran as MVs e o almacenamento.



- **Tráfico das MVs:**


- ◆ Este tipo de tráfico sairá das MVs a través de algún NIC/PIF.
- ◆ Eses NICs/PIFs non precisan configuración IP, pois por aí só circula tráfico asociado ás VIFs das MVs. Isto é, tráfico das MVs.
- ◆ Pode haber varios NICs/PIFs para este tipo de tráfico, en función das necesidades e das posibilidades da organización.

- **Tráfico de almacenamento:**


- ◆ É o tráfico que se orixina no host cando:
 - ◊ se almacenan externamente os discos das MVs,
 - ◊ os repositorios de Imaxes ISO, realización de copias de seguridade, etc.
- ◆ Este tipo de tráfico pode ser: NFS, SAMBA ou iSCSI.

- ◆ As NICs asociadas a este tipo de tráfico deben ter configuración IP, para poder comunicarse cos recursos externos de almacenamento.
- Neste dous últimos casos, se só hai unha NIC o tráfico das MVs e de almacenamiento irán polo mesmo NIC que o de xestión.
- A configuración deseable sería ter, como mínimo, un NIC para cada tipo de tráfico. Isto é, dispor como mínimo de 3 NICs.

- Un pequeno resumo do visto:




- Observar nesta imaxe como os tráficós de xestión (Management) e de almacenamento (Storage) están sobre NICs agregados nun Bonding.
- Tamén hai unha **Rede interna /switch virtual**, que ten vinculadas as **VIFs** de varias MVs e estas non teñen saída ao exterior, só se comunican entre elas.




- Neste caso o tráfico de xestión está sobre NICs agregados nun Bonding.
- O switch físico ten 2 VLANs (485, 234).
- O host/servidor xen creou dúas **Redes Externas /Switches Virtuais** para cada unha das VLANs e sobre esa rede externa asignáronse VIFs (tarxetas de rede virtuais) ás MVs.
- A continuación vaise poñer en práctica o visto anteriormente: tipos de redes e tráfico.

1.2.3 Caso práctico sobre interfaces e redes

- Lembrar que o host **xen00** ten 2 NICs
- Interfaces e redes



Lembrar que xen00 instalárase con 2 NICs. Noutro caso engadir un segundo adaptador de rede en modo **Ponte/Promiscuo total**




Na lapela **NICs** de XenCenter pódense ver as 2 tarxetas de rede.

```
root@xcp00 ~# xe pif-list
uuid ( RO)          : 78aca93e-11db-f2a8-717f-ec674596945d
    device ( RO): eth1
    currently-attached ( RO): true
    VLAN ( RO): -1
    network-uuid ( RO): 78c7ce0b-ea07-ac27-7075-3444cd01e960

uuid ( RO)          : be8132be-3306-dce1-9276-09e9abb837dd
    device ( RO): eth0
    currently-attached ( RO): true
    VLAN ( RO): -1
    network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
```

No CLI xe: **xe pif-list** amosa os 2 NICS



A lapela de **Networking** (Redes/Switches Virtuais) amosa o nome das Redes (Network) e sobre que NIC están construídas esas redes. A configuración IP é asociada ás **Redes ou Switches Virtuais**, non ás tarxetas físicas de rede (NICs).

```
[root@xcp00 ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:A8:96:F6
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:1975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3020 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:508916 (496.9 Kib) TX bytes:4666676 (4.4 MiB)

eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:6B:92:D7
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5141720 (4.9 MiB) TX bytes:0 (0.0 b)

lo       Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:1805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1805 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:5624803 (5.3 MiB) TX bytes:5624803 (5.3 MiB)

xenbr0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:A8:96:F6
```

ifconfig amosa as tarxetas físicas (ethX) e as Redes (xenbrX)

```
[root@xcp00 ~]# ifconfig | grep Ethernet
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:A8:96:F6
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:6B:92:D7
xenbr0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:A8:96:F6
xenbr1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:6B:92:D7
[root@xcp00 ~]#
```

O mesmo pero filtrado

```
[root@xcp00 ~]# ifconfig xenbr0
xenbr0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:A8:96:F6
          inet addr:10.42.0.200 Bcast:10.42.0.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:1945 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2200 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:184828 (180.4 Kib) TX bytes:8863826 (8.4 MiB)

[root@xcp00 ~]#
[root@xcp00 ~]# ifconfig xenbr1
xenbr1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:6B:92:D7
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4271 (4.1 Kib) TX bytes:0 (0.0 b)
```

A configuración IP dunha Rede/Switch Virtual. Observar como só un deles ten IP e coincide coa de XenCenter.

```
[root@xcp00 ~]# xe pif-param-list uuid=be8132be-3306-dce1-9276-09e9abb837dd
uuid ( R0 ) : be8132be-3306-dce1-9276-09e9abb837dd
  device ( R0 ): eth0
    MAC ( R0 ): 00:00:27:a8:96:f6
  physical ( R0 ): true
  currently-attached ( R0 ): true
    MTU ( R0 ): 1500
    VLAN ( R0 ): -1
  bond-master-of ( R0 ):
  bond-slave-of ( R0 ): <not in database>
  tunnel-access-PIF-of ( R0 ):
  tunnel-transport-PIF-of ( R0 ):
    management ( R0 ): true
    network-uuid ( R0 ): 8ee8d415-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
  network-name-label ( R0 ): Network 0
    host-uuid ( R0 ): f175cc75-09b7-463d-94c7-a5eebcc82722
  host-name-label ( R0 ): xcp00
  IP-configuration-mode ( R0 ): Static
    IP ( R0 ): 10.42.0.200
    netmask ( R0 ): 255.255.255.0
    gateway ( R0 ): 10.42.0.1
  IPv6-configuration-mode ( R0 ): None
    IPv6 ( R0 ):
```

xe pif-param-list uuid=(UUID dunha tarxeta de rede) amosa os parámetros dunha NIC ...

- IP-configuration-mode (RO): Static
 - IP (RO): 10.42.0.200
 - netmask (RO): 255.255.255.0
 - gateway (RO): 10.42.0.1
- IPv6-configuration-mode (RO): None
 - IPv6 (RO):
 - IPv6-gateway (RO):
 - primary-address-type (RO): IPv4
 - DNS (RO): 10.42.0.1
 - io_read_kbs (RO): 0.254
 - io_write_kbs (RO): 0.159
 - carrier (RO): true
 - vendor-id (RO): 0006
 - vendor-name (RO): Intel Corporation
 - device-id (RO): 100e
 - device-name (RO): 82540EM Gigabit Ethernet Controller
 - speed (RO): 1000 Mbit/s
 - duplex (RO): full
- disallow-unplug (RW): false
- pci-bus-path (RO): 0000:00:03.0
- other-config (RWM):

... más parámetros.

Usando **xe network-list** tense más información das Redes virtuais.

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
Network 0		NIC 0	-	Yes	Connected	00:00:27:a8:9c:b6	1500
Network 1		NIC 1	-	Yes	Connected	00:00:27:9d:02:d7	1500

Server	Interface	Network	NIC	IP Setup	IP Address	Subnet mask	Gateway	DNS
xcp00	Management	Network 0	NIC 0	Static	10.42.0.200	255.255.255.0	10.42.0.1	10.42.0.1

[Configure...](#)

Configuración dunha Rede. Premer en **Propiedades ...**

General

Xestión

- Custom Fields <None>
- Network Settings Physical device

General

XenCenter provides several methods for labelling and organizing resources you can quickly group and manage resources across

Name: Xestión

Description:

Folder: <None> [Change...](#)

Tags: <None> [Edit tags...](#)

A configuración da Rede 0 (Switch Virtual) (Network 0). Aproveitamos e cambiámosselle o nome a **Xestión**.

General

Xestión

- Custom Fields <None>
- Network Settings Physical device

Network Settings

Use the controls below to configure advanced settings for your network. If your changes will result in temporary disruption of the network you will be informed below.

MTU: 1500

Automatically add this network to new virtual machines.

(The network's MTU cannot be changed as it is in use as the management interface ('Management'))

Pódese indicar se desexamos que as novas VIFs (Virtual Interfaces), que asignamos ás MVs, usen sempre esta Rede por defecto. Lembrar que as **Redes actúan de intermediarias** dun PIF con varios VIFs (isto é, entre unha tarxeta física e varias tarxetas de MVs).

Agora imos ver a configuración IP asociada á **Xestión**. (Se non aparece o nome correcto, Xestión, cambiar de lapela e volver). Premer en **Configure...**.

A configuración IP do interface de xestión. Interface que non se pode borrar.

```
root@xcp00 ~# xe vm-list
uuid ( RO) : 5dd57bc4-f55a-174b-2a09-9f93a3ddaa29a
  name-label ( RW): dbase-recén-instalada
  power-state ( RO): halted

uuid ( RO) : 9de5cee5-b105-1691-9588-e5de1d294e3f
  name-label ( RW): dMySQL
  power-state ( RO): halted

uuid ( RO) : c2392e53-aefc-5d0e-f15a-c962847ad75f
  name-label ( RW): dx2go
  power-state ( RO): halted

uuid ( RO) : 060a607d-a0b6-406d-a82d-4ac1110054ac
  name-label ( RW): Control domain on host: xcp00
  power-state ( RO): running

root@xcp00 ~#
```

xe vm-list amosa as MVs.

```
root@xcp00 ~]# xe vif-list
uuid ( RO) : 51a57037-0d2e-cc32-78d1-00e644fdecfc
  vm-uuid ( RO): 887f6952-4951-bb17-5a0b-489445929210
  device ( RO): 0
  network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594

uuid ( RO) : e2be909a-815e-24c6-c1ac-c494b3d0638e
  vm-uuid ( RO): fdac41bf-4dee-00ad-2c5d-4e4045b309af
  device ( RO): 0
  network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594

uuid ( RO) : 2f78f1a2-3f1a-76c8-d1b3-722e1ad72b0f
  vm-uuid ( RO): 5dd57be4-f55a-174b-2a09-9f93a3dda29a
  device ( RO): 0
  network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594

uuid ( RO) : dd20aac-9ffa-dc01-5f90-1567234cbe84
  vm-uuid ( RO): c2392e53-ac0e-5d0e-f15a-c962047ad75f
  device ( RO): 0
  network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
```

xe vif-list amosa as tarxetas virtuais (VIFs) asociadas a cada MV, pero non vemos con que Rede están asociadas.

Acendemos unha MV, ...

```
root@xcp00 ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:AB:96:F6
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:1715 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4785 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:261942 (255.8 KiB) TX bytes:5577812 (5.3 MiB)

eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:6B:92:D7
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:6405 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5834888 (5.5 MiB) TX bytes:0 (0.0 b)


lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:2784 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2784 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:6284222 (5.9 MiB) TX bytes:6284222 (5.9 MiB)

vif1.0    Link encap:Ethernet HWaddr FE:FF:FF:FF:FF:FF
```

créase un novo interface (**vifx.y**, x=nº secuencial creado para cada MV que se acende (non depende da rede sobre a que está a vif). y=número secuencial que se asocia a cada VIF dunha MV).

```
root@xcp00 ~]# ifconfig vif1.0
vif1.0    Link encap:Ethernet HWaddr FE:FF:FF:FF:FF:FF
          UP BROADCAST RUNNING NOARP PROMISC MTU:1500 Metric:1
          RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:1372 (1.3 KiB) TX bytes:8169 (7.9 KiB)
```

Información do interface virtual.



Esta imaxe amosa unha síntese do exposto enriba. Observar como a MV domU ten 2 VIFs sobre Redes (xenbrX) distintas e observar como se denominan os vifx.y.


1.3 Agregación/Bonding

1.3.1 Introducción

- Na parte V fixose unha introducción ao Bonding e á súa implementación en FreeNAS: [Bonding. Multipath I/O \(MPIO\)](#)
- Nesta ocasión imos centrarnos nos modos de agregación / Bonding en XEN:
 - ◆ Pódense agregar 2,3 ou 4 NICs.
 - ◆ **Activo-Activo:** tódolos camiños están activos. Non precisa un switch 802.3ad. Isto é, non precisa que se realice bonding no switch.
 - ◆ **Activo-Pasivo:** un camiño activo e o outro de respaldo. Non precisa un switch 802.3ad.
 - ◆ **LACP (Con balanceo baseado en enderezos IPs Orixe/Destino):** Precisa un switch 802.3ad. Neste caso o tráfico encamíñase por un NIC ou outro en función das IPs Orixe e Destino.
 - ◆ **LACP (Con balanceo baseado en enderezos MAC Orixe):** Precisa un switch 802.3ad. Neste caso o tráfico encamíñase en función da MAC do VIF Asociada á MV.
- Estas imaxes resumen o explicado. Unha imaxe vale más ca ...

1.3.1.1 Bonding activo-activo


Active-active bonds (vSwitch network stack)



- Observar que se se fai bonding do interface de xestión, só vai haber un camiño activo en cada momento se só está conectado cun só Destino, como xa se viu na PARTE V.
- Se hai 4 ou más MVs, no segundo caso, cada camiño vai estar activo.
- No terceiro caso, depende de cantos elementos de almacenamento externo teñamos. Neste exemplo só 1.


1.3.1.2 Bonding activo-pasivo

Active-passive bond



- Neste caso só un camiño estará activo en cada momento e outro estará de respaldo.

1.3.1.3 Bonding LACP




- Neste exemplo hai unha soa MV e un LACP sobre 3 NICS.
- Este é un exemplo de balanceo no que se ten en conta os enderezos IP Orixe e Destino.
- Se fose o caso de LACP baseado na MAC orixe, todo o tráfico desta MV sairía polo mesmo NIC físico. Se só houbera unha MV non habería balanceo.

1.3.2 Caso práctico en XenServer

- Sobre o host **xen00**, vaise realizar un exemplo de Bonding.
- Como só hai 2 tarxetas, todo o tráfico (Xestión, MVs e Almacenamento) irá por este bonding.
- Ao rematar de practicar co Bonding, este desfarase.
- Deste xeito mírase o seu funcionamento e o usuario terá a posibilidade de estudar en que casos da súa situación real o podería usar.
- O Management Interface estará sobre un bonding.
- Lembrar que se creou o host xen00 con 2 NICs.

Escenario 6.A: Configuración de Rede: Bonding.



- Implementación de Bonding

- Search General Memory Storage Networking NICs Console Performance Users Logs

Server Networks

Networks

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	Mac	MTU
Xention		NIC 0	-	Yes	Connected	08:00:27:a8:96:f6	1500
Network 1		NIC 1	-	Yes	Connected	08:00:27:b8:82:d7	1500

Add Network... Properties Remove

Na lapela **Networking** premer en **Add Network ...** e logo en, ...

- Choose the type of network to create

Select Type

Select the type of new network you would like to create:

 - External Network**
Create a network that passes traffic over one of your VLANs.
 - Single-Server Private Network**
Create a network that does not leave each XenServer host.
This can be used as a private connection between VMs on the same host.
 - Cross-Server Private Network**
Create a network that does not leave the XenServer pool.
This can be used as a private connection between VMs in the pool.
This type of network requires the vSwitch Controller to be running.
This feature is deprecated in XenServer 6.2 and may be removed in future versions.
 - Bonded Network**
Create a network that bonds together two or more of your NICs.
This will create a single higher performing channel.

Bonded Network ou ben ...

- Search General Memory Storage Networking NICs Console P

Network Interface Cards

Interfaces

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex
NIC 1	08:00:27:b8:82:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Full

Create Bond... Delete Bond Rescan

... na lapela **NICs** premer en **Create Bond...**

- Create Bond

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex	Vendor	Device
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet G
NIC 1	08:00:27:b8:82:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet G

Bond mode

 - Active-passive
 - Active-active
 - LACP with load balancing based on IP and port of source and destination
 - LACP with load balancing based on source MAC address


MTU: 1500

Automatically add this network to new virtual machines


Create Cancel

Marcar as tarxetas que participan no Bond. Neste exemplo vaise escoller o modo **Activo-Pasivo**, pois ao estar sobre VirtualBox o modo **Activo-Activo** recibe respuestas duplicadas ás solicitudes de ping. Indicar se se desexa usar esta nova Rede/Switch Virtual para as novas


MVs.



Aviso de que se vai mover o Management Interface á nova rede e que temporalmente se vai perder a conexión coa rede física. Crear o bond




En **NICs** aparece un novo interface chamado **Bond0+1** (NIC0+NIC1).




En **Networking** aparece a nova Rede/Switch Virtual e a configuración IP.




Ir a propiedades da nova Rede.




Cambiar o nome por exemplo da nova rede.



Pódese cambiar, se se desexa, o modo de Bond.



O novo nome xa aplicado á configuración IP. Se non aparece o novo nome, cambiar de lapela e volver. Imos á configuración IP



Non hai máis Redes, nin xestión nin Network 1.



A configuración en xsconsole ...




```
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:6B:92:D7
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:11164 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9784320 (9.3 MiB) TX bytes:2062666 (1.9 MiB)

lo       Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:4631 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4631 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10832368 (10.3 MiB) TX bytes:10832368 (10.3 MiB)

xapi0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:27:AB:96:F6
          inet addr:10.42.0.200 Brdcast:10.42.0.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:1496 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1244 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:168996 (165.0 KiB) TX bytes:2013796 (1.9 MiB)
```

En consola: ifconfig



Asignada a nova Rede a unha MV.

1.3.2.1 Experimentación ante fallos

- Experimentar con Bonding

```
[root@xcp00 ~]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=47 time=76.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=47 time=74.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=47 time=74.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=47 time=77.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=47 time=74.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=47 time=77.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=47 time=84.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=47 time=74.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=47 time=77.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=47 time=73.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=47 time=74.7 ms
^C
```

Dende a consola de xen00, realizar ping 8.8.8.8.

-  Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4
 Habilitar adaptador de red
Conectado a: Adaptador puente
Nombre: eth3
▼ Avanzadas
Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Modo promiscuo: Permitir todo
Dirección MAC: 080027A896F6
 Cable conectado
Reenvío de puertos

Desconectar un dos cables de rede do host xen00. Logo volvelo conectar. Esperar e desconectar o outro.

Lembrar que os dous adaptares estean sobre o mesmo interface de rede fisico e en modo promíscuo (neste último caso para cando se fagan probas dende unha MV).

- ```
[root@xcp00 ~]# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=47 time=77.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=47 time=77.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=47 time=74.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=47 time=73.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=47 time=74.8 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19186ms
rtt min/avg/max/mdev = 73.358/75.901/84.049/2.390 ms
[root@xcp00 ~]#
```

Dende o host xen00 non se perdeu un ping.

- ```
[root@xcp00 ~]# ping 10.42.0.200
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=30 ttl=64 time=0.669 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=31 ttl=64 time=0.340 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=32 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=34 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=35 ttl=64 time=0.872 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=36 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 10.42.0.200: icmp_req=37 ttl=64 time=0.940 ms
^C
--- 10.42.0.200 ping statistics ---
37 packets transmitted, 36 received, 2% packet loss, time 36029ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.313/1.375/10.579/1.711 ms
administrador@base:~$
```

Dende o exterior si se perdeu un 2%. Neste exemplo.

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex	Vendor	Device
NIC 1	08:00:27:6b:92:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM G
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Disconnected	-	-	Intel Corporation	82540EM G
Bond 0+1	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Half		

A lapela **NICs**, amosa que unha das NICs está caída e observar como no Bond indica **Half (Metade)**.

1.3.2.2 Desfacer un bonding

- Asegurarse de que as dúas NICs de xen00 están conectadas antes de desfacer o bonding.

- Desfacer Bonding

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
Bond 0+1 (Para probar)	Bond 0+1	-	No	Connected	08:00:27:a8:96:f6	1500	

Ben dende **Networking** premer en **Remove** ou ben dende ...

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex
NIC 1	08:00:27:6b:92:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Full
Bond 0+1	08:00:27:a8:96:f6	Connected	2000 Mbit/s	Full

a lapela **NICs** seleccionar o Bonding e premer en **Delete Bond**.

Are you sure that you want to delete Bond 0+1?

Deleting this bond will automatically transfer the management interface on the bond to the first slave member of the bond:

- XenCenter connections to the pool will temporarily be disturbed
- If your network configuration is incorrect then XenCenter may permanently lose the connection to the pool, or pool members may be unable to contact each other.

Eliminámolo ... Aviso de que o host vai perder a conexión por un instante.

xcp00

Search General Memory Storage Networking NICs Console Perform

Server Networks

Networks


Name	Description	NIC	VLAN	Auto
Xestión		NIC 0	-	Yes
Network 1		NIC 1	-	Yes

Add Network... Properties Remove


As Redes están configuradas como o estaban antes do Bonding.

1.4 Rede externa VLAN

- A modo de exemplo vaise amosar como se crearía unha Rede/Switch Virtual para unha VLAN sobre un interface.
- Algo parecido ao que se faría sobre o NIC5 da imaxe.




- Rede externa VLAN

• 


Premer en **Add Network...**

- 


Seleccionar **External Network**.

- 

Poñer un nome ...

- 

Seleccionar a NIC sobre a que se vai crear a nova rede e para que VLAN.

- 


Esa nova rede non ten MAC e podería ser asignada a MVs que estarían conectadas á VLAN 13 da LAN Física.

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
VLAN Proba		NIC 0	13	No	Connected	-	1500
Xestión		NIC 0	-	Yes	Connected	00:00:27:a8:96:10	1500
Network1		NIC 1	-	Yes	Connected	00:00:27:b9:92:d7	1500

Eliminamos esa Rede... **Remove**.


1.5 Tráfico das MVs

- Aproveitando que se dispón de 2 NICs, vanse usar para o seguinte tráfico:
 - ♦ **NIC0: Xestión.** E como non hai outra por agora, esta NIC tamén será usada para o tráfico de almacenamento.
 - ♦ **NIC1: Tráficos das MVs.** Non precisa ter configuración IP.
 - ◊ Na imaxe NIC1 sería o equivalente ás NIC2 e NIC3




- A imaxe amosa o escenario que se vai poñer en práctica


Escenario 6.B: Configuración de Rede: Tráfico MVs.




- Tráfico das MVs



Cambiarle o nome á rede **Network 1** por **Tráfico MVs**, así é más fácil lembrarse á que está adicada cada Rede. Lembrarse de que o Adaptador de rede 2 de VirtualBox debe estar en modo promiscuo.




Ir á lapela **Networking** dunha MV ...




Por defecto esa VIF está sobre a **Rede Xestión** de escenarios anteriores.

Premer en **Propiedades** e ...



Cambiar á **Rede Tráfico VMs**



Cambiada e ... A MAC da MV segue sendo a mesma, a IP tamén, etc.

```

root@dmysql:~# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr ca:58:ba:af:33:26
          inet addr:10.42.0.79  Bcast:10.42.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe00::c058:baff:feaf:3326/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500 Metric:1
             RX packets:104 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:7236 (7.0 KiB)  TX bytes:3020 (2.9 KiB)
             Interrupt:9

root@dmysql:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=47 time=76.5 ns
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=47 time=78.6 ns
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 76.553/77.616/78.680/1.099 ms
root@dmysql:~#


```

Revisión da configuración IP da MV: **ifconfig** e probar conectividade **ping 8.8.8.8**.

- Notar que en todo proceso á rede **Tráfico MVs** (NIC1) non ten asociada unha IP e non a necesita, só está para transmitir/recibir o tráfico que sae/entra da/nha MV.

1.6 Rede privada interna (solitaria)

- Na imaxe sería o equivalente á rede Central



- Rede Privada Interna

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status
Xestión		NIC 0	-	Yes	Connected
Tráfico MVs		NIC 1	-	Yes	Connected

Engadir unha nova rede ...

- 


Choose the type of network to create

Select Type

Select the type of new network you would like to create:

 - External Network
Create a network that passes traffic over one of your VLANs.
 - Single-Server Private Network
Create a network that does not leave each XenServer host.
This can be used as a private connection between VMs on the same host.
 - Cross-Server Private Network
Create a network that does not leave the XenServer pool.
This can be used as a private connection between VMs in the pool.
This type of network requires the vSwitch Controller to be running.
 - Bonded Network
Create a network that bonds together two or more of your NICs.
This will create a single higher performing channel.

Seleccionar Single-Server Private Network

- 

Enter a name and description for the new network

Select Type

Provide a name and optional description for the new network.

Name: Rede Interna (switch interno 1)

Description:

Poñer un nome significativo

- 

Configure the new network

Select Type


Name

Network settings

Check the box below if you would like to automatically add this network to new VMs.

Automatically add this network to new virtual machines

Indicar se se desea que esa nova rede se use por defecto para as novas MVs.

- 

xcp00

Search General Memory Storage Networking NICs Console Perform

Server Networks

Networks

Name	Description	NIC	VLAN
Rede Interna (switch interno 1)		-	-
Xestión		NIC 0	-
Tráfico MVs		NIC 1	-

Add Network... Properties Remove

A nova rede non está sobre ningunha NIC.

```
root@xcp00:~# xe network-list
uid (R0)          : 78c7ee0b-ea07-ac27-7075-3444cd01e960
  name-label (RW) : Pool-wide network associated with eth1
  name-description (RW):
    bridge (R0): xenbr1

uid (R0)          : 262b319c-c2dd-3eb5-dc2c-c16a2777a4fd
  name-label (RW) : Host internal management network
  name-description (RW): Network on which guests will be assigned a private link-local IP address which can be used to talk XenAPI
    bridge (R0): xenapi

uid (R0)          : 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
  name-label (RW) : Xestión
  name-description (RW):
    bridge (R0): xenbr0
```

xe network-list amosa as Redes/Switches Virtuais

- ```
root@xcp08 ~# xe network-param-list uid=0ee90d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
uid (RO) : 0ee90d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
 name-label (RW): Xestión
 name-description (RW):
 VIF-uids (SRO): 51a57837-8d2e-cc32-7bd1-00e644f4ecfc: e2be909a-0
15e-2dc6-ciac-c49b3d06380: 2f78f1a2-3f1a-76c8-d4b3-722e4ad72b0f: ca749b6e-01e6-
a6e7-35e3-aa2197e7c8e2: a74020e5-4529-513d-1668-9f94b2291f33: 83246c69-17a5-4e0d-
8100-bcfeed5d480c: 7f980b552-49a8-4367-e4db-f421109aa0hd
 PIF-uids (SRO): be0132be-3306-dce1-9276-09e9abb837dd
 MTU (RW): 1500
 bridge (RO): xenbr0
 other-config (MBW):
 blobs (RO):
 tags (SBW):
 default-locking-mode (RW): unlocked
```

Os parámetros da rede **Xestión**. Fixarse que está asociada a unha PIF (Physical InterFace).


- ```
root@xcp08 ~# xe network-param-list uid=9a5b259c-7abd-7f86-1032-cd516bb8984ed
uid ( RO) : 9a5b259c-7abd-7f86-1032-cd516bb8984ed
    name-label ( RW): Rede Interna (switch interno 1)
    name-description ( RW):
        VIF-uids (SRO): ee2cf8fa-66c1-8b21-1d70-cb442a6480f9: 4517b4fe-c
423-6c5c-3deb-76a2b1a22e91
        PIF-uids (SRO):
            MTU ( RW): 1500
            bridge ( RO): xapi3
            other-config (MBW): automatic: false
                blobs ( RO):
                tags (SBW):
        default-locking-mode ( RW): unlocked
```

Os parámetros da Rede Privada Interna. Fixarse que NON está asociada a unha PIF.


1.6.1 Caso práctico: Crear unha DMZ

- Neste exemplo vaise facer algo semellante ao escenario 2.F: [Escenario 2.F: Configuración dun router virtualizado con Debian](#).
- A imaxe amosa o escenario a implantar. Observar como **drouter** ten 2 VIFs: un na rede **Tráfico MVs** e o outro na **Rede privada interna**.
- Por outro lado o equipo **dx2go** ten unha VIF na **Rede privada interna**, co cal, se se desea saír a internet, debe usar a equipo **drouter** como porta de enlace.
- Tamén se vai habilitar DNAT (NAT inverso) en **drouter** para que dende o exterior, conectándonos ao porto 2222 de **drouter**, nos reenvíe ao porto 22 de **dx2go**.


Escenario 6.C: Configuración de Rede: Rede interna Privada




- Rede Privada Interna




Crear unha nova MV a partir de **dbase**



Nome drouter



Lembrar deixar o DVD baleiro. Agora axustar a RAM e CPUs



Presenta esta rede por defecto ...

-  drouter on 'xcp00'

General	Memory	Storage	Networking	Console	Performance	Snapshot
Virtual Network Interfaces						
Networks						
Device	MAC	Limit	Network			
eth0	9e:84:d0:bc:55:e0		Tráfico MVs			
eth1	b6:e0:60:8c:46:78		Rede Interna (switch interno 1)			

Configurar a primeira VIF para que estea a asociada á rede: **Tráfico MVs** e engadir unha 2ª VIF e asocia-la á **Rede Interna**, nesa orde para facer coincidir eth0 co exterior ("WAN") e eth1 co interior ("DMZ").

-  dx2go on 'xcp00'

General	Memory	Storage	Networking	Console	Performance	Snapshot
Virtual Network Interfaces						
Networks						
Device	MAC	Limit	Network			
eth0	d2:2e:37:db:88:96		Rede Interna (switch interno 1)			

En **dx2go** cambiar a asociación da VIF á **Rede Interna**

-  GNU nano 2.2.4 File: /etc/network/interfaces

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.13.1
    netmask 255.255.255.0
```

En **drouter** configurar eth1 como estático e coa IP do escenario: 192.168.13.1/24.

```

root@drouter:~# ifup eth1
root@drouter:~#
root@drouter:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 9e:04:d0:bc:55:e0
          inet addr:10.42.0.66 Bcast:10.42.0.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9e04:d0ff:febc:55e0/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
             RX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:13364 (13.0 KiB) TX bytes:4960 (4.8 KiB)
             Interrupt:7

eth1      Link encap:Ethernet HWaddr b6:e0:60:8c:46:78
          inet addr:192.168.13.1 Bcast:192.168.13.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::b6e0:60ff:fe8c:4678/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
             RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:900 (900.0 B)
             Interrupt:9

lo       Link encap:Local Loopback

```

Baixar (ifdown eth0) e levantar o interface (ifup eth0) ou reiniciar. Revisar a configuración IP: eth0 recibe unha IP por DHCP do exterior e eth1 ten a IP estática anterior. Se non hai un servidor DHCP débese configurar eth0 coa IP correspondente á configuración IP da rede LAN.

```

root@drouter:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask        Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.13.0   0.0.0.0        255.255.255.0  U   0      0      0 eth1
10.42.0.0      0.0.0.0        255.255.255.0  U   0      0      0 eth0
0.0.0.0         10.42.0.1      0.0.0.0        UG  0      0      0 eth0
root@drouter:~#

```

A porta de enlace por defecto é o router da LAN real. Se non hai servidor DHCP configurar en eth0 **gateway IP que corresponda**.

```

GNU nano 2.2.4           File: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available
# and how to activate them. For more information, see i

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager
iface eth0 inet dhcp

iface eth0 inet static
    address 192.168.13.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.13.1

```

Configurar en **dx2go** o interface de rede **192.168.13.2/24** e a porta de enlace **192.168.13.1**.

```

root@dx2go:~# ifup eth0
root@dx2go:~#
root@dx2go:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr d2:2e:37:db:88:96
          inet addr:192.168.13.2 Bcast:192.168.13.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d22e:37ff:fedb:8896/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
             RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:28 (28.0 B) TX bytes:8497 (8.2 KiB)
             Interrupt:8

lo       Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
             UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
             RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
             TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:0
             RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)

```

Levantar e subir o interface (ou reiniciar) e revisar a configuración IP.

```

root@dx2go:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask        Flags Metric Ref  Use Iface
192.168.13.0   0.0.0.0        255.255.255.0  U   0      0      0 eth0
0.0.0.0         192.168.13.1  0.0.0.0        UG  0      0      0 eth0
root@dx2go:~#

```

A porta de enlace de **dx2go** é **drouter:192.168.13.1**.

Observar que as lapelas **Networking** de cada MV ...

... ten asignada/s as IPs correspondentes.

```
root@dx2go:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask        Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.13.0   0.0.0.0        255.255.255.0 U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.13.1  0.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
root@dx2go:~#
root@dx2go:~# ping 192.168.13.1
PING 192.168.13.1 (192.168.13.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_req=1 ttl=64 time=6.78 ms
64 bytes from 192.168.13.1: icmp_req=2 ttl=64 time=8.25 ms
```
--- 192.168.13.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.787/7.519/8.251/0.732 ms
root@dx2go:~#
root@dx2go:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
```
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1002ms
root@dx2go:~#
```

Dende **dx2go** facemos ping a **drouter** e funciona pero non funciona ao exterior. Hai que configurar o enruteamento en **drouter**. Pódese realizar o mesmo que se fixo no escenario 2.F anterior. Esta vez imos facelo cos ficheiros de configuración ...

... a través de **iptables**. Quen deseñe afondar: <http://www.pello.info/filez/firewall/iptables.html>.

En **drouter** creamos o ficheiro **nano /etc/init.d/iptables.sh**.

```
GNU nano 2.2.4          File: /etc/init.d/iptables.sh
#!/bin/sh

#Habilitar enruteamento
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#Borrar regras previas
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -Z
iptables -t nat -Z

#Habilitamos NAT (Se ter en conta orixes e eth de saída)
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
#Permitir toda comunicación desde rede interna ao exterior
iptables -A FORWARD -s 192.168.13.0/24 -i eth1 -j ACCEPT
#Redireccionar porta 2222 a dx2go porta 22
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 192.168.0.10
#Permitir conexions entrantes para tráfico previamente establecido
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

O seu contido está ao final deste apartado para ser copiado. **Cuidado** ao pegar, pois pode que non pegue algúns retornos de carro. Por iso é bo revisar que o pegado coincide co script. Revisar liña a liña (son pouquiñas).

```

• GNU nano 2.2.4          File: /etc/init.d/iptables.sh

#!/bin/sh

#Habilitar enrutamiento
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#Borrar reglas previas
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -Z
iptables -t nat -Z

#Habilitamos NAT (Señal en cuenta orixes e eth de salida)
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
#Permitir toda comunicación desde red interna ao exterior
iptables -A FORWARD -s 192.168.13.0/24 -i eth1 -j ACCEPT
#Redireccionar puerto 2222 a dx2go puerto 22
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 192.168.0.10:22
#Permitir conexiones entrantes para tráfico previamente establecido
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

```

Asignamos o permiso de ejecución: **chmod +x /etc/init.d/iptables.sh**.

```

• root@drouter:~# chmod +x /etc/init.d/iptables.sh
root@drouter:~#
root@drouter:~# update-rc.d iptables.sh defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: warning: script 'iptables.sh' missing LSB tags and overrides

```

Creamos enlaces nos niveles de ejecución. Podemos facelo manualmente, tamén podemos poñer unha chamada ao ficheiro en /etc/rc.local para que cando se inicie o equipo se execute o script coas directivas do FW. Pero imos facelo desta outra forma: **update-rc.d iptables.sh defaults**.

Para afondar máis **Niveis de ejecución**:http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_ejecuci%C3%B3n. Sobre **update-rc.d**:<http://www.tin.org/bin/man.cgi?section=8&topic=update-rc.d>.

A execución dá un aviso porque no script non usamos os estilos LSB (Linux Standard Base) para este script de inicio:
<http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>. Pero funciona igual.

Inciamos o servizo **service iptables.sh start** (Ou reiniciar o equipo).

```

• root@dx2go:~# ping 0.0.0.0
PING 0.0.0.0 (0.0.0.0) 56(84) bytes of data.
^C
--- 0.0.0.0 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1002ms

root@dx2go:~# ping 0.0.0.0
PING 0.0.0.0 (0.0.0.0) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 0.0.0.0: icmp_req=1 ttl=46 time=113 ms
64 bytes from 0.0.0.0: icmp_req=2 ttl=46 time=81.6 ms
64 bytes from 0.0.0.0: icmp_req=3 ttl=46 time=97.9 ms
64 bytes from 0.0.0.0: icmp_req=4 ttl=46 time=86.1 ms
^C
--- 0.0.0.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 81.604/94.786/113.319/12.245 ms
root@dx2go:~#

```

dx2go xa ten conexión co exterior.

```


• administrador@base:~
administrador@base:~$ ssh root@10.42.0.66 -p 2222
The authenticity of host '[10.42.0.66]:2222 ([10.42.0.66]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is 09:82:db:12:b0:9e:98:bb:ed:e5:d3:3c:c7:a7:35:5e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[10.42.0.66]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
root@10.42.0.66's password:
Linux dx2go 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Feb 25 00:26:11 UTC 2013 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.


Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 25 22:10:32 2013
root@dx2go:~#

```

Dende o exterior conectámonos por ssh ao porto 2222 da IP exterior de **drouter**. Vemos que realmente nos conectamos a **dx2go**.



O mesmo pero dende o cliente X2Go ...



Comprobamos cun **traceroute** os saltos ate o router da rede LAN de saída a internet. Obsérvase que se atravesa **drouter**.

1.6.1.1 Script de configuración de iptables

```
#!/bin/sh

#Habilitar enrutamiento
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward


#Borrar reglas previas
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -Z
iptables -t nat -Z

#Habilitamos NAT (Sen ter en conta orixes e eth de saida)
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
#Permitir toda comunicacion dende rede interna ao exterior
iptables -A FORWARD -s 192.168.13.0/24 -i eth1 -j ACCEPT
#Redireccionar porto 2222 a dx2go porto 22
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 192.168.13.2:22
#Permitir conexions entrantes para trafico previamente establecido
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

1.7 Engadir un novo interface a un host

- Vaise engadir un novo interface ao host (o terceiro), polo cal enviar/recibir o tráfico do almacenamento.
- Neste caso vaise engadir un adaptador de rede ao equipo xen00 en modo rede interna.
- Lembrar que a NAS xa configuraos dous adaptadores de rede.

Escenario 6.D: Configuración de Rede: Tráfico de almacenamiento



- Engadir NIC ao host



Engadir un novo interface en modo Rede Interna.

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex	Vendor	Device
NIC 1	08:00:27:e6:92:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet Controller
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet Controller

Na lapela **NICs** premer en **Rescan**.

NIC	MAC	Link Status	Speed	Duplex	Vendor	Device
NIC 2	08:00:27:e3:21:42	Disconnected	-	-	-	-
NIC 1	08:00:27:e6:92:d7	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet Controller
NIC 0	08:00:27:a8:96:f6	Connected	1000 Mbit/s	Full	Intel Corporation	82540EM Gigabit Ethernet Controller

Aparece un novo NIC e indica que está desconectado.

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
Rede Interna (switch interno 1)		-	-	-	-	-	1500
Xestión		NIC 0	-	Yes	Connected	08:00:27:a8:96:f6	1500
Trafico MVis		NIC 1	-	Yes	Connected	08:00:27:e6:92:d7	1500
Network 2		NIC 2	-	Yes	Disconnected	08:00:27:e3:21:42	1500

O mesmo pasa en **Networking**. Se reiniciamos o host xa o vai recoñecer no próximo inicio e conectar, ou ...


```
[root@xcp00 ~]# xe pif-list
uuid ( RO) : 78aea93e-11db-f2a8-717f-ec674596945d
    device ( RO): eth1
    currently-attached ( RO): true
    VLAN ( RO): -1
    network-uuid ( RO): 78c7ee0b-ea07-ac27-7075-3444cd01e960

uuid ( RO) : 5768a791-4396-8d74-3da4-75c67091aa63
    device ( RO): eth2
    currently-attached ( RO): false
    VLAN ( RO): -1
    network-uuid ( RO): 236e4acb-ca10-0b74-637a-0df13bdd3cea


uuid ( RO) : be8132be-3306-dce1-9276-09e9abb837dd
    device ( RO): eth0
    currently-attached ( RO): true
    VLAN ( RO): -1
    network-uuid ( RO): 8ee98d45-22c1-066d-07a9-3ca3eb595594
```

[root@xcp00 ~]#


Podemos mirar o uuid do PIF asociado a eth2: **xe pif-list** e ...



Conectalo: **xe pif-plug uuid=....**



Xa aparece ...




conectado.

1.8 Tráfico de almacenamiento

- Como se indicaba ao principio, pódese decidir que todo o tráfico do host co almacenamento externo, e viceversa, que se transmita a través dun NIC distinto ao de Xestión e o Tráfico das MVs.
- Na imaxe ese tráfico vaise enviar/recibir a través do novo NIC que acabamos de engadir, e ademais, vai por unha rede de comunicación distinta á do resto do tráfico.

Escenario 6.D: Configuración de Rede: Tráfico de almacenamiento



1.8.1 Configuración da NAS

- Neste caso vaise conectar en XenServer ao repositorio de imaxes ISOs da NAS a través de NFS.
- Lembrar que a NAS xa ten dos escenarios anteriores un interface de rede en modo **Rede interna** e coa IP 172.16.0.100.
- Configurar permisos volume ISOs

- | Nombre | Usado | Disponible | Tamaño | Compression | Compression Ratio | Estado |
|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------|
| xen | 245.5 KiB (0%) | 661.4 GiB | 661.4 GiB | lz4 | 2.09x | HEALTHY |
| Backup | 4.7 GiB (4%) | 95.3 GiB | 100.0 GiB | inherit | 2.08x | HEALTHY |
| Homes | 192.0 KiB (0%) | 100.0 GiB | 100.0 GiB | inherit | 1.00x | HEALTHY |
| ISOs | 192.0 KiB (0%) | 50.0 GiB | 50.0 GiB | inherit | 1.00x | HEALTHY |
| NFS_VDIs | 192.0 KiB (0%) | 200.0 GiB | 200.0 GiB | inherit | 1.00x | HEALTHY |
| xen/MySQL_DDBB | | | 100G | | | HEALTHY |
| xen/SCSI_VDIs | | | 200G | | | HEALTHY |

Seleccionar o volume ISOs.


- Cambiar Permisos**

Cambiar Permisos

Cambiar los permisos de /mnt/xen/ISOs a:

Propietario (usuario)	hoax
Propietario (grupo)	nobody
Modo	Owner Group Other Read <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Write <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Execute <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de permiso ACL	<input checked="" type="radio"/> Unix <input type="radio"/> Windows
Establecer los permisos recursivamente <input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Cambiar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	


Configurar os propietarios (usuario e grupo) do volume como **noa:nobody**



Dende calquera equipo conectarse ao recurso ISOs da NAS e copiar a el unha imaxe ISO. Neste caso foi por CIFS/SAMBA.

1.8.2 Configuración de XenServer

- Lembrar que a rede asociada ao tráfico do almacenamiento debe ter unha IP.



- Configurar rede almacenamento

Screenshot of the XenCenter interface showing the 'Server Networks' tab. The 'Almacenamiento' network is selected. The table displays the following information:

Name	Description	NIC	VLAN	Auto	Link Status	MAC	MTU
Rede Interna (switch interno 1)		-	-	No	-	-	1500
Xestión		NIC 0	-	Yes	Connected	08:00:27:a8:96:46	1500
Tráfico MVs		NIC 1	-	Yes	Connected	08:00:27:6b:92:d7	1500
Almacenamiento		NIC 2	-	Yes	Connected	08:00:27:a8:21:42	1500


Renomear a rede á **Almacenamiento** para axudarnos a identificar cada Switch virtual.

Screenshot of the XenCenter interface showing the 'Server Networks' tab. The 'Almacenamiento' network is selected. Below the table, the 'IP Address Configuration' section shows the following table:


Server	Interface	Network	NIC	IP Setup	IP Address
xcp00	Management	Xestión	NIC 0	Static	10.42.0.200

A button labeled **Configure...** is visible at the bottom of the configuration section.


Imos asignar unha IP á rede **Almacenamiento**. Premer en **Configure...**.



Engadimos unha nova IP



Poñemos un nome para esa configuración IP e asociámola á Rede **Almacenamiento**.




Configuramos a IP **172.16.0.200/24**. Neste caso non fai falla porta de enlace para chegar até o almacenamiento.

A nova configuración IP ...

Agora creamos un novo Storage Resource ...

Seleccionamos NFS ISO


Poñemos un nome significativo.




Indicamos a localización do repositorio. **172.16.0.100:/mnt/xen/ISOs**.



E aí temos unha nova imaxe ISO lista para poder ser usada nunha instalación dunha MV.



Para ter todo organizado renoméanse os nomes dos recursos de almacenamento asociados coas imaxes ISO.



Por outra banda se miramos calquera dos SR Backups (tanto CIFS como NFS) están conectados á NAS a través da IP **X.Y.Z.100**. Isto é, a través da rede **Xestión (NIC0)**.

Agora sería o momento de desconectar estes dous SRs de Backup e conectarlos de novo pero, a través do outro enlace da NAS:


172.16.0.100, facendo uso en XenServer da Rede de **Almacenamento (NIC2)**.

Non o imos fazer para logo ver o seu comportamento cando se produzan fallos no sistema.

1.9 Conclusión final sobre a xestión das redes en XEN

- O escenario 6.D é un resumo de todo o visto:

Escenario 6.D: Configuración de Rede: Tráfico de almacenamiento



- Unha rede para o tráfico de xestión. Ten configuración IP: X.Y.Z.200
- Unha rede para o tráfico das MVs. NON ten configuración IP.
- Unha rede para o tráfico do almacenamento. Ten configuración IP: 172.16.0.200

- Unha **rede privada interna** que serve para comunicarse entre as MVs. *Non* ten configuración IP. Son as MVs as que teñen IP, non a rede.
- Nos seguintes apartados incorporaremos máis modos de almacenamento e veremos o que pasa cando se crea un Pool con 2 servidores sendo este o Mestre.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 2014)