

1 Quotas de disco

Se imos a ter usuarios no noso servidor unha boa idea é a de implementar un sistema de quota para limitar o espacio máximo asignado por usuario:

Para instalar as quotas, teremos que executar este comando:

```
yum install quota
```

Editaremos o ficheiro `/etc/fstab` e engadiremos `,usrquota,grpquota` a partición `/` (`/dev/VolGroup00/LogVol00`):

```
vi /etc/fstab

/dev/VolGroup00/LogVol00 /          ext3    defaults,usrquota,grpquota    1 1
LABEL=/boot              /boot   ext3    defaults        1 2
tmpfs                    /dev/shm tmpfs    defaults        0 0
devpts                    /dev/pts devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                     /sys    sysfs    defaults        0 0
proc                     /proc   proc     defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap      swap     defaults        0 0
```

A continuación executamos

```
touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
mount -o remount /
quotacheck -avugm
quotaon -avug
```

para habilitar o sistema de quotas.