

Ás cotas de disco.vello

Sumario

- 1 Introducción
- 2 Instalación do xestor de cotas en dserver00
- 3 Xestión de cotas con comandos: /home/iescalquera
 - ◆ 3.1 Aplicar cotas aos sistemas de arquivos
 - ◆ 3.2 Os ficheiros de cotas
 - ◆ 3.3 Establecer cotas para os usuarios
- 4 As cotas de usuario nos equipos cliente
- 5 As cotas nos clientes: Ubuntu Desktop
 - ◆ 5.1 Realización de probas
- 6 Xestión de períodos de graza
 - ◆ 6.1 Cotas excedidas e inicio de sesión gráfica
- 7 Quitar as cotas a un usuario

Introdución

As cotas de disco permiten controlar o espazo de disco que consume cada usuario ou grupos de usuarios. As cotas para cada usuario son por sistema de ficheiros (particións) e non por carpetas, co cal se para carpetas distintas un usuario debera ter cotas distintas é necesario que cada unha delas resida nun sistema de ficheiros distinto (nun disco ou partición distinta).

As cotas son implantadas polo **administrador do sistema** para cada sistema de ficheiros (disco/partición) para:

- **usuarios:** cada usuario terá os seus propios límites.
- **grupos:** tódolos usuarios dun grupo, en conxunto, teñen os límites do propio grupo. Se un usuario do grupo supera os límites da cota os demais usuarios do grupo tamén se verán afectados.

Hai dous tipos básicos de cota:

- **Cota de disco ou de bloque:** determina a cantidade de espazo en disco que pode ser usada por un usuario ou grupo nun sistema de ficheiros (disco/partición).
- **Cota de ficheiros ou de inode:** determina o número máximo de carpetas ou ficheiros que un usuario/grupo pode crear nun sistema de arquivos (disco/partición).

Ademais os administradores poden definir dous límites para cada un dos tipos de cota anteriores:

- **Cota suave, flexible / soft quota:** é un límite de advertencia, que lle informa ao usuario que se está aproximando á **hard quota**. Este límite ten un *período de graza*, que se verá a continuación.
- **Cota forte, rixida / hard quota:** límite que o usuario/grupo non pode superar.

Finalmente para a **soft quota** existe un *período de graza*:

- **Grace period:** Cando un usuario/grupo supera a *soft quota*, este ten un período de graza (por defecto 7 días) para que volva a baixar dese límite antes que se lle limite totalmente como se dunha *hard quota* se tratase.

Pódense aplicar períodos de grazas xenéricas para tódolos usuarios/grupos dun sistema de arquivos (disco/partición) ou para un usuario/grupo concreto dese sistema de arquivos.

Nos seguintes puntos instalárase o xestor de cotas para os puntos de montaxe:

- **/home/iescalquera**, e xestionaremos as cotas dos cartafois persoais dos usuarios.
- **/comun:** pero non asignaremos ningunha cota aos usuarios até a parte III, para ver que pasa cos usuarios cando non teñen cota.

O modo que ten o sistema para saber cantos recursos ou canto consumen por usuario é moi sinxelo, simplemente se analiza de que obxectos

(ficheiros/carpetas) é **propietario** ese usuario.

Este é o formato que ten unha cota: os tres primeiros números están en KB.

```
Disk quotas for user xan (uid 10003):  
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace  
/dev/sda6 4 10 17 1 0 0
```

- Lenda:
 - ♦ **blocks**: espazo consumido en disco (bytes)
 - ♦ **quota**: soft quota (KB)
 - ♦ **limit**: hard quota (KB)
 - ♦ **files**: número de arquivos/carpetas que o usuario ten nese sistema de arquivos (de cantos é dono).
 - ♦ **grace**: canto tempo lle resta ao usuario para poder estar por enriba da soft quota.
- Con **df -h** podemos comprobar o espazo (total/consumido/libre) que hai en cadda punto de montaxe:
 - ♦ *No servidor*:

```
root@dserver00:~# df -h  
Sist. Fich          Tamaño Usado  Disp Uso% Montado en  
rootfs              5,2G  1,5G  3,5G  31% /  
udev                10M    0   10M   0% /dev  
tmpfs               50M  324K   50M   1% /run  
/dev/disk/by-uuid/3247f690-d4fe-4033-93f3-ac0846d2edd0 5,2G  1,5G  3,5G  31% /  
tmpfs               5,0M    0   5,0M   0% /run/lock  
tmpfs               236M    0  236M   0% /run/shm  
/dev/sda6           14G  164M   14G   2% /home  
/dev/sdb1            4,6G  141M   4,3G   4% /home/iescalquera  
/dev/sdb2            5,3G  139M   4,9G   3% /comun
```

- - ♦ Observar ás liñas 10 e 11, onde se ve os espazos dos puntos de montaxe das carpetas persoais e de comun.

- - ♦ **No cliente**

```
uadmin@uclient01:~$ df -h  
df: "/run/user/112/gvfs": Permiso denegado  
Sist. Fich          Tamaño Usado  Disp Uso% Montado en  
/dev/sda1           19G  3,9G  14G  22% /  
none                4,0K    0   4,0K   0% /sys/fs/cgroup  
udev               487M  4,0K  487M   1% /dev  
tmpfs              100M  916K   99M   1% /run  
none                5,0M    0   5,0M   0% /run/lock  
none               498M  292K  497M   1% /run/shm  
none               100M   40K  100M   1% /run/user  
dserver00:/home/iescalquera 4,6G  141M   4,3G   4% /home/iescalquera  
dserver00:/comun     5,3G  139M   4,9G   3% /media/comun
```

- - ♦ Nas liñas 11 e 12, vese que os puntos de montaxe do cliente que apuntan ao servidor coinciden cos espazos do servidor desas carpetas.

Instalación do xestor de cotas en dserver00

Para instalar:

```
aptitude install quota
```

Xestión de contas con comandos: /home/iescalquera

Aplicar cotas aos sistemas de arquivos

Unha vez que se instalou o paquete hai que indicar a que sistemas de arquivos se desexa aplicar a cota, neste caso aos sistemas de arquivos montados en

- **/home/iescalquera.**
- **/comun**
- Ademais débese indicar se se van aplicar cotas de usuario, de grupo ou ambas.

Editar o ficheiro **/etc/fstab** e engadir os parámetros que indican que se desexan aplicar cotas de usuario e grupo sobre o sistema de arquivos montados nos puntos anteriores.

```
nano /etc/fstab
```

Olo!!! que cada quen ten UUID distinto, por iso cada quen debe engadir manualmente os parámetros **usrquota** (cotas de usuario) e **grpquota** (cotas de grupo) se se van aplicar cotas ós grupos, senón non é preciso indicar ese parámetro. Neste caso só se van aplicar as de usuario aínda que se configurarán tamén as de grupo.

```
root@dserver00:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3247f690-d4fe-4033-93f3-ac0846d2edd0 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=93111745-c95c-4a3d-aff0-721dacdf5741 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=730d435e-4862-4ca5-bb72-ff2571ec017c none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0

#/dev/sdb1: LABEL="Usuarios"
UUID=f7d9a85b-5847-449a-9f98-29dfecf4239e /home/iescalquera ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0

#/dev/sdb2: LABEL="Comun" UUID="726f54f6-960b-4ad0-9ec2-35eace42290a"
/dev/sdb2 /comun ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0
```

- Observar que aos puntos de montaxe / (sda1), /home (sda6) decidimos non aplicarlle cotas. Pero isto é neste caso, o lector en función da súa situación real debe valorar que precisa.

Finalmente, só resta remontar os sistemas de arquivos ó que se lle aplicaron as cotas (se o sistema de arquivos está en uso hai que reiniciar):

```
mount -o remount /home/iescalquera
mount -o remount /comun
```

Executando o comando **mount**, podemos ver que se están aplicando as opcións de cota para os puntos de montaxe anteriores.

```
root@dserver00:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=62122,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=50892k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/3247f690-d4fe-4033-93f3-ac0846d2edd0 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=240820k)
/dev/sda6 on /home type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /home/iescalquera type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered,usrquota,grpquota)
/dev/sdb2 on /comun type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered,usrquota,grpquota)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime)
```

Os ficheiros de cotas

Na raíz do sistema de arquivos no que se aplican as cotas deben existir dous arquivos nos que se almacena a información sobre as cotas e consumos de cada usuario: **aquota.user** e **aquota.group**. Eses ficheiros poden crearse reiniciando o equipo

```

root@dserver00:~# ls /home/iescalquera/ -l
total 40
drwxr-x--- 4 root g-usuarios 4096 Mai 7 07:35 alumnos
-rw----- 1 root root      7168 Mai 8 17:56 aquota.group
-rw----- 1 root root      7168 Mai 8 17:56 aquota.user
drwx----- 2 root root    16384 Mai 6 14:49 lost+found
drwxr-x--- 4 root g-profes 4096 Mai 7 11:26 profes
root@dserver00:~#

root@dserver00:~# ls /comun -l
total 32
-rw----- 1 root root      7168 Mai 8 17:56 aquota.group
-rw----- 1 root root      6144 Mai 8 17:56 aquota.user
drwxrwxr-x 2 root g-dam1-profes 4096 Mai 7 08:04 dam1
drwxrwxr-x 2 root g-dam2-profes 4096 Mai 7 14:43 dam2
drwxrwx--- 2 root g-profes     4096 Mai 7 14:40 departamentos
drwx----- 2 root root      4096 Mai 7 08:09 lost+found

```

Pero farase facendo uso do comando **quotacheck**, que chequea, repara e crea, se non existen os arquivos anteriores.

quotacheck -avug

```

# a: indica que se aplique o comando para tódolos sistemas de arquivos que teñen cotas.
# v: amosa información de saída do comando.
# u: chequea os ficheiros de cotas de usuarios
# g: chequea os ficheiros de cotas dos grupos

# para ver máis parámetros como sempre: quotachek --help.

```

Este comando debese executar coas cotas desactivadas, que é como están a primeira vez, para desactivalas usar o comando **quotaoff**.

quotaoff -avug

```

/dev/sdb1 [/home/iescalquera]: group quotas turned off
/dev/sdb1 [/home/iescalquera]: user quotas turned off
/dev/sdb2 [/comun]: group quotas turned off
/dev/sdb2 [/comun]: user quotas turned off

# este comando tamén podería executarse co mesmo resultado como:
# quotaoff -vug /home/iescalquera /comun

```

- Comprobamos o estado dos ficheiros de cotas.

quotacheck -avug

```

quotacheck: Scanning /dev/sdb1 [/home/iescalquera] done
quotacheck: Checked 94 directories and 162 files
quotacheck: Scanning /dev/sdb2 [/comun] done
quotacheck: Checked 5 directories and 2 files

```

Finalmente activar as cotas:

quotaon -av

```

/dev/sdb1 [/home/iescalquera]: group quotas turned on
/dev/sdb1 [/home/iescalquera]: user quotas turned on
/dev/sdb2 [/comun]: group quotas turned on
/dev/sdb2 [/comun]: user quotas turned on

# este comando tamén podería executarse co mesmo resultado como:
# quotaon -avug
# quotaon -v /home/iescalquera /comunq

```

Establecer cotas para os usuarios

- Imos establecer cotas de consumo de espazo distintas en /home/iescalquera se o usuario é un profesor/a ou un alumno/a.
- As cotas a modo de exemplo e en números redondos son:
 - ◆ Profesorado:

- ◊ Limite brando: 250 MB (250000 KB en números redondos)
- ◊ Limite duro: 300 MB (300000 KB en números redondos)

◆ Alumnado:

- ◊ Limite brando: 150 MB (150000 KB en números redondos)
- ◊ Limite duro: 200 MB (200000 KB en números redondos)

- Para establecer cotas hai que facelo por usuario ou por grupo individualmente, para tratar varios usuarios débese realizar cun script ou combinación de comandos. E isto último é o que imos facer.
- Primeiro imos crear un par de usuarios locais (profe, alumno) de **dserver00**, que nos van ser vir de plantilla para aplicar as cotas ao resto dos usuarios.
 - ◆ Eses 2 usuario imos deixalos bloqueados, ninguén vai poder entrar con eles.
 - ◆ Pero imos asignarlle cotas para logo copiarllas aos usuarios que nos interesen.

```
useradd profe -M -N -u 1001
useradd alumno -M -N -u 1002

#-M non crea o home do usuario
#-N non crear un grupo primario para o usuario co mesmo nome
#-u indicamos o uid do usuario

#Comprobamos que están creado no ficheiro de usuarios locais (/etc/passwd)
dserver00:~# tail -n 2 /etc/passwd
profe:x:1001:100::/home/profe:/bin/sh
alumno:x:1002:100::/home/alumno:/bin/sh
```

- Estes usuarios xa están bloqueados, pois non teñen contrasinal. Pero imos asegurarnos:

```
root@dserver00:~# passwd -l profe
passwd: password expiry information changed.

root@dserver00:~# passwd -l alumno
passwd: password expiry information changed.
```

- Asignar cotas de usuario a profe e alumno. Neste caso imos aplicar so cotas ao sistema de ficheiros de /home/iescalquera e deixamos /comun para a parte III.

```
setquota -u profe 250000 300000 0 0 /home/iescalquera
setquota -u alumno 150000 200000 0 0 /home/iescalquera

# u: cota de usuario (g sería de grupo)
# X50000: de soft quota de espazo de disco (bloques)
# X00000: de hard quota de espazo de disco (bloques)
# 0: non hai soft quota para número de arquivos e subcarpetas (inodes)
# 0: non hai hard quota para número de arquivos e subcarpetas (inodes)
# como sempre máis axuda en: setquota ?help ou man quota
```

Outra forma de editar as cotas dun usuario é con **edquota**:

```
edquota -u profe
```

Ábrese un editor semellante ó *nano* que permite editar as cotas de usuario para cada sistema de ficheiros.

```
GNU nano 2.2.6           Ficheiro: /tmp//EdP.auJgyPp

Disk quotas for user profe (uid 10005):
  Filesystem            blocks      soft      hard    inodes     soft      hard
  /dev/sdb1              0      250000    300000         0         0         0
```

/dev/sdb2 0 0 0 0 0

Como o usuario *profe*, neste caso, non ten ningún arquivo en */home/iescalquera* nin en */comun* o seu consumo en espazo (**blocks**) e ficheiros/carpets (**inodes**) é cero. Observar como non ten límites para */comun* (*/dev/sdb2*).

Os consumos pódense consultar cos seguintes comandos: **quota** e **repquota**

```
quota profe
Disk quotas for user xan (uid 10003): none

# comando executado polo usuario root.
# no caso de que o propio usuario inicie sesión simplemente debe escribir: quota
```

O usuario *xan* aínda non ten nada no sistema de arquivos */home/iescalquera*, por iso indica *none*.

O resultado de executar **repquota**: informar das cotas dos usuarios en cada sistema de ficheiros.

```
repquota -a
*** Report for user quotas on device /dev/sdb1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
Block limitssh 10_asignar_cotas_usuarios.sh
```

sol : g-usuarios g-profes g-dam1-profes g-dam2-profes noe : g-usuarios g-profes g-dam2-profes

User	File limits				used	soft	hard	grace
	used	soft	hard	grace				
root	--	36	0	0	6	0	0	
sol	--	28	0	0	5	0	0	
noe	--	3232	0	0	246	0	0	
mon	--	28	0	0	5	0	0	
tom	--	28	0	0	5	0	0	
pia	--	9044	0	0	275	0	0	

```
*** Report for user quotas on device /dev/sdb2
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
Block limits
File limits
User      used  soft  hard  grace  used  soft  hard  grace
-----
root      --    20    0     0       5     0     0
noe       --     4     0     0       1     0     0
```

- Observar:
 - ♦ Se se amosan os usuarios que son propietarios de algún ficheiro/carpeta no sistema de arquivos.
 - ◊ En */comun* (*sdb2*) só aparece *noe*, porque foi o único que no cliente creou algo aí.
 - ◊ En */home/iescalquera* (*sdb1*) non aparece nin *profe* nin *alumno* porque non teñen nada creado aí, pero bloqueados como están e cos permisos que aí hai, nunca van ter nada nese punto de montaxe.
 - ♦ Os únicos usuarios que entraron nos clientes forón *noe* e *pia*, os demais teñen nos seus cartafois persoais o que se lles copiou de *skel* no escenario 2.A.
 - ♦ O período de graza para cada tipo de cota é, por defecto, de 7 días.
 - ♦ Ningún usuario ten cotas (límites), iso é porque aínda non llas aplicamos, que é o imos facer a continuación cun script.

- Para iso usamos o comando **edquota** co parámetro **-p** (prototipo). Onde copiaremos as cotas de *profe* ou de *alumno* segundo proceda.

• SCRIPT: 10_asignar_cotas_usuarios.sh

```
#!/bin/bash
```

```
#SCRIPT PARA ASIGNAR COTAS AOS USUARIOS.

#Lembrar que cada usuario ten o seguinte formato
# Un/unha profe -> sol:x:10000:10000:Profe - Sol Lua:/home/iescalquera/profes/sol:/bin/bash
# Un/unha alumna -> mon:x:10002:10000:DAM1 Mon Mon:/home/iescalquera/alumnos/dam1/mon:/bin/bash

# Observar que posición ocupan os campos e que están separados por :

# Imos extraer con awk dos usuarios con ID (campo 3) entre 10000 e 60000 o campo
# Usuario (campo 1)

#Volcamos tódolos usuarios (locais e ldap) do sistema a un ficheiro
getent passwd>usuarios.txt

#Extraemos o campo usuario
for USUARIO in $( awk -F: '$3>=10000 && $3<60000 {print $1}' usuarios.txt )
do
#USUARIO vai ter o seguinte formato
# sol

#Comprobamos se o usuario/a é un profe
if ( groups $USUARIO | grep profes )
then
#Copiamos cota do prototipo profe ao usuario profe
ed$USUARIOp profe
else
#Copiamos cota do prototipo alumno ao usuario alumno/a
ed$USUARIOp alumno
fi
done

rm usuarios.txt
```

• Executamos o script:

sh 10_asignar_cotas_usuarios.sh

```
sol : g-usuarios g-profes g-dam1-profes g-dam2-profes
noe : g-usuarios g-profes g-dam2-profes
```

#As dúas saídas que amosa a execución do script é polo grep, cando coincide que o usuario é un profe.

• Comprobacións:

repquota -a

```
*** Report for user quotas on device /dev/sdb1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
```

		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	36	0	0		6	0	0	
sol	--	28	250000	300000		5	0	0	
noe	--	3276	250000	300000		256	0	0	
mon	--	28	150000	200000		5	0	0	
tom	--	28	150000	200000		5	0	0	
pia	--	9044	150000	200000		275	0	0	

```
*** Report for user quotas on device /dev/sdb2
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
```

		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	20	0	0		5	0	0	
noe	--	4	0	0		1	0	0	

- Vemos que agora os usuarios do dominio teñen as cotas correctas en función do tipo de usuario no sistema de ficheiros /home/iescalquera (sdb1).
- Por agora en **/comun** non aplicamos cotas.

As cotas de usuario nos equipos cliente

Os usuarios que inicien sesión nos equipos cliente, tanto GNU/Linux como MS Windows, xa teñen as cotas aplicadas de xeito transparente, ben por nfs ou ben por samba. As cotas en realidade son controladas polo servidor onde residen os sistemas de arquivos aos que os usuarios acceden remotamente.

As cotas nos clientes: Ubuntu Desktop

En ubuntu desktop, *nautilus* (o xestor de arquivos) non informa de canto é o espazo real que o usuario ten nun sistema de arquivos montado por nfs, senón que amosa a capacidade total de todo o sistema de arquivos sen ter en conta a cota do usuario.

Por outra banda, en modo consola non se poden consultar as cotas, por defecto.

En calquera dos dous casos, as cotas están funcionando, pois son controladas polo servidor de arquivos.

Nos postos de traballo para que os usuarios poidan consultar a súa cota en modo consola, precísase instalar o paquete *quota*. Instalamos en **uclient01** co usuario uadmin.


```
sudo aptitude install quota
```

No caso do navegador de arquivos nautilus, como xa se dixo, non informa de cal é o límite máximo de cota de disco para os usuarios, só informa cando o usuario non pode escribir no disco por superar a súa cota.

- **IMPORTANTE**, cando se borran arquivos e carpetas, estas van para á papeleira, estas seguen consumindo espazo no disco e por tanto na cota do usuario, haberá que baleirar o lixo se se desexa liberar espazo.

Realización de probas

- Entramos co usuario noe e abrimos un terminal.



- Executamos o comando quota:

```
noe@uclient01:~$ quota
Disk quotas for user noe (uid 10001):
    Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
dserver00:/home/iescalquera
                3324  250000  300000           263      0      0
```

- Co comando **dd** (http://es.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29) imos ir creando ficheiros de distintos tamaños e ver que pasa coa cota.

- Comezamos creando un ficheiro de 50 MB

```
noe@uclient01:~$ dd if=/dev/zero of=ficheiro50M bs=50M count=1
1+0 records in
1+0 records out
52428800 bytes (52 MB) copiados, 0,630515 s, 83,2 MB/s

noe@uclient01:~$ quota
Disk quotas for user noe (uid 10001):
    Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
dserver00:/home/iescalquera
                54572  250000  300000           264      0      0
```

- Creamos agora un ficheiro de 200 MB

```
noe@uclient01:~$ dd if=/dev/zero of=ficheiro200M bs=200M count=1
1+0 records in
1+0 records out
209715200 bytes (210 MB) copiados, 2,95366 s, 71,0 MB/s

noe@uclient01:~$ quota
Disk quotas for user noe (uid 10001):
    Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
dserver00:/home/iescalquera
                259368*  250000  300000   7days      264      0      0

noe@uclient01:~$ ls -lh fich*
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios 200M Mai  8 20:23 ficheiro200M
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios  50M Mai  8 20:22 ficheiro50M
```

- ◆ Observamos que nos marca cun * que superamos o límite brando e que temos 7 días de gracia para resolver o problema de espazo. Se pasados eses 7 días estamos por encima do límite brando (non fai falla superar o límite duro) non nos vai deixar crear nada. E isto é un problema nun contorno gráfico como logo veremos.

- Creamos agora un ficheiro de 200 MB

```
noe@uclient01:~$ dd if=/dev/zero of=ficheiro200M bs=200M count=1
1+0 records in
1+0 records out
209715200 bytes (210 MB) copiados, 2,95366 s, 71,0 MB/s

noe@uclient01:~$ quota
Disk quotas for user noe (uid 10001):
    Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
dserver00:/home/iescalquera
                259368* 250000 300000 7days    264      0      0

noe@uclient01:~$ ls -lh fich*
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios 200M Mai  8 20:23 ficheiro200M
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios  50M Mai  8 20:22 ficheiro50M
```

- Intentamos copiar o ficheiro de 200 MB.


```
noe@uclient01:~$ cp ficheiro200M ficheiro200Mbis
cp: erro escribindo "ficheiro200Mbis": Cota de disco superada
cp: failed to extend "ficheiro200Mbis": Cota de disco superada

noe@uclient01:~$ ls -lh fich*
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios 200M Mai  8 20:23 ficheiro200M
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios  40M Mai  8 20:43 ficheiro200Mbis
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios  50M Mai  8 20:22 ficheiro50M


noe@uclient01:~$ quota
Disk quotas for user noe (uid 10001):
    Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
dserver00:/home/iescalquera
                300000* 250000 300000 6days    269      0      0
```

- ◆ Observar como comezou a copiar o ficheiro até alcanzar o límite duro.
 - ◆ Nas cotas xa indica que estamos no límite duro
 - ◆ Olo que temos un ficheiro que se comezou a copiar, e aínda que non se copiou todo non se cancelou o proceso, senón que temos unha copia dun anaco dun ficheiro.

- En modo gráfico teríamos o seguinte:



- Pero non teríamos ningún aviso de exceso de cota.
- Se tratamos de realizar a copia dun dos ficheiros, por exemplo o de 50MB, obteríamos este aviso.



- Aquí pasa o mesmo, créase un novo ficheiro, pero que non é copia completa do orixinal.

- Informes no servidor:

```
root@dserver00:~/scripts# repquota -a
*** Report for user quotas on device /dev/sdb1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

User      used    soft   hard   grace    used    soft   hard   grace
-----
root      --      36       0       0           6       0       0
sol       --      28 250000 300000           5       0       0
noe      +- 300000 250000 300000 6days    270       0       0
mon       --      28 150000 200000           5       0       0
tom       --      28 150000 200000           5       0       0
pia       --     9044 150000 200000    275       0       0

*** Report for user quotas on device /dev/sdb2
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

User      used    soft   hard   grace    used    soft   hard   grace
-----
root      --      20       0       0           5       0       0
noe       --       4       0       0          1       0       0
```

- En uclient01 borramos os ficheiros que pretendían ser copias dos orixinas, e quedamos con estes últimos soamente.
- Baleirar a papeleira se se mandaron a esta.

```
noe@uclient01:~$ ls fich* -lh
```

```
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios 200M Mai  8 20:23 ficheiro200M
-rw-r--r-- 1 noe g-usuarios  50M Mai  8 20:22 ficheiro50M
```

```
noe@ucclient01:~$ quota
```

```
Disk quotas for user noe (uid 10001):
```

Filesystem	blocks	quota	limit	grace	files	quota	limit	grace
dserver00:/home/iescalquera	259484*	250000	300000	6days	268	0	0	

Xestión de períodos de graza

Os períodos de graza poden xestionarse para un usuario concreto ou para todo o sistema de arquivos. Imos ver como se xestionarían en dserver00.

- Xestionar o período de graza de **todo o sistema de arquivos** con: **edquota -t** ou **setquota -t**.

```
#Editamos a cota para todo o sistema
```

```
edquota -t
```

```
Grace period before enforcing soft limits for users:
```

```
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
```

Filesystem	Block grace period	Inode grace period
/dev/sda6	7days	7days

- Aquí poden modificarse os períodos de graza para todo un sistema de arquivos. Non cambiar nada
- Outra forma sería a seguinte, pero non imos cambiar nada.

```
setquota -ta X Y
```

```
# X e Y son os segundos que se asignan ó período de graza de cada tipo de cota (bloques ou inodos)
```

```
# 7 días son 604800 segundos
```

```
# t: para indicar que se desexan modificar os tempos de graza para sistemas de arquivos.
```

```
# a: modificar os tempos de graza para tódolos sistemas de arquivos.
```

- Para **cambiar o período de graza dun usuario** usaranse os comandos anteriores co parámetro **-T**.

```
edquota -Tu noe
```

- Editaríamos as cotas para noe

```
GNU nano 2.2.6                               Ficheiro: /tmp//EdP.awiVqb2
```

```
Times to enforce softlimit for user noe (uid 10001):
```

```
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
```

Filesystem	block grace	inode grace
/dev/sdb1	602602seconds	unset
/dev/sdb2	unset	unset

Indica os segundos (ou horas/minutos/días) que quedan de período de graza para o usuario *noe*. Tamén se poderían modificar eses valores para o usuario *noe*.

- Imos agora aplicarlle un tempo de gracia para bloques de 60 segundos ao usuario noe.

Con **setquota**:

```
setquota -Tu noe 60 120 /home/iescalquera
```

```
setquota: Not setting inode grace time on /dev/sdb1 because softlimit is not exceeded.
```

```
# T: modificar os tempos de graza dun usuario ou grupo.
```

```
# u: aplicar a usuarios.
```

```
# 60: segundos de graza para o espazo consumido en disco. Ou sexa, pasado un minuto o usuario xan
```

```
# non vai poder seguir creando obxectos.
```

```
# 120: segundos para o período de graza de inodes, non se aplicará porque non se superou o límite de
```

```
#          soft quota de inodes.  
# Se se desexa que non teña cota, nos segundos hai que indicar un cero (0).
```

- Agora, pasado un minuto, en uclient01 con noe tentamos crear un cartafol:

```
noe@uclient01:~$ mkdir proba  
mkdir: Non é posíbel crear o directorio "proba": Cota de disco superada
```

- Non podemos porque superamos o tempo de gracia.
- So nos queda borrar os ficheiros que fan superar o límite brando.

```
noe@uclient01:~$ rm ficheiro*  
noe@uclient01:~$ mkdir proba
```

Cotas excedidas e inicio de sesión gráfica

Unha vez que se alcance a **hard quota** ou se supere o *tempo de graza* da **soft quota** o usuario vai ter problemas co inicio de sesión gráfica, podendo non iniciarse a sesión, ao non poder crear tódalas carpetas e ficheiros que se crean/modifican cando se inicia sesión en modo gráfico.

Por exemplo, no caso anterior, no que se esgotou o tempo de graza para o usuario *noe*, este vai poder iniciar a sesión gráfica, pero non pode facer nada, pois gnome non pode crear tódalas carpetas e ficheiros de configuración personalizados do usuario *xnoe*.

Se algún proba a entrar en modo gráfico e ordenador se queda ?colgado?, sen poder facer nada: entrar nunha consola (CTRL+ALT+F1) [Se se usa VirtualBox, tecla host (xeralmente CTRL DEREITA) + F1, entrar co usuario en cuestión e borrar ficheiros que fagan baixar do límite duro, ou brando se se superou o tempo de gracia.

Por tanto, para facilitar que **xan** poida iniciar sesión gráfica hai que ampliarlle a cota. Vaise e

Quitar as cotas a un usuario

As cotas quítanse poñendo zeros nos límites que se desexan desactivar.

```
setquota -u USUARIO 0 0 0 0 /sistema de arquivos
```