

Ferramentas de diagnóstico e control remoto

Sumario

- 1 O servizo SSH
 - ◆ 1.1 Instalación e configuración de OpenSSH
 - ◆ 1.2 Túneles SSH
 - ◆ 1.3 Servidor de terminais gráfico
 - ◆ 1.4 Exemplos conexión SSH
- 2 Control remoto VNC
 - ◆ 2.1 VNC nunha distribución GNU/Linux baseada en Debian
 - ◊ 2.1.1 Instalación Servidor VNC
 - ◊ 2.1.2 Iniciar Servidor VNC
 - ◊ 2.1.3 Instalar Cliente VNC
 - ◊ 2.1.4 Iniciar Cliente VNC
 - ◆ 2.2 VNC en Windows
 - ◊ 2.2.1 Instalación Servidor VNC
 - 2.2.1.1 Descargar Servidor VNC para Windows: UltraVNC
 - ◊ 2.2.2 Iniciar Servidor VNC
 - ◊ 2.2.3 Instalar Cliente VNC
 - ◊ 2.2.4 Iniciar Cliente VNC

O servizo SSH

Un dos servizos básicos para os que se pode utilizar unha rede é o acceso a computadores por medio dun terminal remoto. Para iso, é preciso establecer un protocolo que faga posible que o computador remoto e o sistema en que queira traballar o usuario poidan entenderse. Dende o punto de vista do administrador dunha LAN o acceso remoto permite xestionar un equipo, xeralmente un servidor, sen necesidade de estar fisicamente nel.

Inicialmente en Internet, o protocolo de terminal más utilizado foi **Telnet** (1983, RFC 854). Actualmente non debería usarse por presentar importantes problemas de seguridade xa que a comunicación entre o servidor e o cliente faiase en texto plano. Hai implementacións de servidores e clientes en todos os sistemas multiusuario que utilizan TCP/IP. O programa cliente chámase telnet e para conectarnos a unha máquina tecleamos:

```
telnet nome_ou_ip_servidor
```

O substituto de telnet é **SSH** ou *Secure SHell* que ofrece **autenticación** (Telnet tamén a proporciona), **confidencialidade** e **integridade**. SSH permite conectarse remotamente e de xeito seguro a dous equipos unidos mediante unha rede insegura, como Internet, e ademais permite tamén a transferencia segura de ficheiros entre computadores.

Tanto Telnet como SSH usan TCP como protocolo de transporte e seguen a arquitectura cliente/servidor. O usuario establece unha conexión co servidor, que está esperando peticións de conexión nun porto determinado (por defecto, 22 para SSH e 23 para Telnet). Como noutros servizos, pódese configurar para utilizar calquera número de porto por enriba de 1024 para as conexións.

A aportación máis importante da ferramenta SSH é que dá soporte seguro a calquera protocolo de aplicación que funcione sobre TCP, cifrando a información entre o nivel de aplicación e o de transporte, sendo transparente ao usuario.

A versión libre más importante de SSH é **OpenSSH**. OpenSSH pode usar moitos métodos de autentificación, incluíndo un simple contrasinal, infraestrutura de clave pública, etc.

Instalación e configuración de OpenSSH

A instalación do cliente e do servidor en Ubuntu é sinxela, xa que está nos repositorios. Abonda con abrir unha consola e teclear:

```
sudo apt-get install openssh-client  
sudo apt-get install openssh-server
```

Para configurar o servidor OpenSSH hai que editar o ficheiro:

```
/etc/ssh/sshd_config
```

Olló, porque hai outr ficheiro dentro de ssh que configura o cliente no canto do servidor.


Para ter información detallada dos parámetros do servidor podes teclear:

```
man sshd_config
```

Coas opcións por defecto o servidor e o cliente xa deberían funcionar.

Túneles SSH

Un túnel SSH é unha técnica que permite convertir un protocolo non seguro en seguro sen modificalo. O procedemento consiste en crear o que se chama un túnel que non é outra cousa que un mapeado ou reenvío de portos (*Port Forwarding*). Todos os datos que vaian polo porto mapeado pasarán pola conexión segura, tal e como se ve na seguinte figura:



O mecanismo de reenvío de portos pode activarse ou non desde a configuración do servizo SSH.

No seguinte exemplo establecese un túnel SSH entre un cliente e un servidor. O que se está facendo é reenviar o porto local 10080 ao porto 80 no servidor, a través de SSH:

```
ssh -L 10080:www.exemplo.org:80 servidorssh.exemplo.org
```

O que realmente sucederá é o seguinte:

1. Lánzase o cliente SSH dende a liña de comando.
2. O cliente SSH conectarase coa máquina remota.
3. O cliente SSH abrirá o porto 10080 na máquina local (interface 127.0.0.1).
4. Cando un navegador se conecte á dirección www.exemplo.org:10080 na máquina cliente o programa cliente /usr/bin/ssh aceptará a conexión.
5. O cliente SSH solicitará ao servidor SSH, a través dunha conexión encriptada, que acceda ao porto 80 no destino.
6. O cliente colle cada bit que se envíe ao porto 10080 e envíao encriptado ao servidor a través da conexión segura. O servidor desencripta os datos e reenvíaos ao porto 80 de www.exemplo.org, e viceversa.

Servidor de terminais gráfico

Ata agora vimos os accesos remotos en modo texto, é dicir, mediante un símbolo de sistema coma se se tratase dunha ventá en liña de comandos. Linux utiliza para as aplicacións gráficas o sistema **X-Windows** que segue a arquitectura cliente-servidor, polo que podemos explotar esta característica para realizar conexións gráficas remotas.

Cando executamos aplicacións gráficas directamente sentados no servidor, as aplicacións dirixen a súa saída cara ao servidor gráfico local con dirección IP é 127.0.0.1, pero cando executamos aplicacións gráficas desde un terminal, a saída dirixirse cara ao servidor gráfico do terminal. Polo tanto, para gozar dun terminal remoto en modo gráfico con X-Window, debemos dispor no noso terminal remoto dun servidor gráfico X. Os clientes do noso servidor gráfico X serán as aplicacións que lancemos no servidor e que redirixirán a saída cara ao noso servidor gráfico para que poidamos visualizar no noso terminal as ventás xeradas polas aplicacións. As aplicacións execútanse no servidor pero as ventás visualízanse no terminal.

Para realizar isto de forma sinxela e segura, podemos utilizar ssh. Se no servidor dispomos dun servidor ssh coa opción de 'redirección X' activada (X11Forwarding yes), desde o cliente podemos conectarnos ao servidor cun cliente ssh e executar aplicacións gráficas xa que o servidor ssh encárgase de redireccionar a saída gráfica das aplicacións que executemos, cara ao noso terminal, e ademais as comunicacións irán encriptadas.

A variable X11Forwarding está activada por defecto no ficheiro /etc/ssh/sshd_config:

```
X11Forwarding yes
```

Para realizar a conexión gráfica remota por ssh hai que teclear o seguinte:

```
ssh -X nome_usuario@equipo
```

A opción -X permite redirixir Xwindows. Se lanzamos, por exemplo, o gedit estaremos executándoo na máquina remota pero víndoo na máquina local.

Todos os Linux dispoñen de servidor gráfico X. Tamén existen servidores gráficos X para sistemas operativos Microsoft Windows, algúns de pago como X-win32 e libres como [Xming](#) ou como [cygwin](#).

Exemplos conexión SSH

NOTA: Todos estos exemplos son válidos para calquera distribución Linux cun Servidor OPENSSH

Exemplo 1. Distribución Live SystemRescueCD. Conexión ao seu servidor SSH e configuración do mesmo

Exemplo 2. Distribución Live SystemRescueCD. Acceso mediante SSH ao disco duro dun host arrancado con SystemRescueCD

Exemplo 3. Aplicacións prácticas do Exemplo2

Exemplo 4. Conexión SSH sen contrasinal

Control remoto VNC

VNC é un servizo que permite establecer conexións remotas dende outros PC da rede ao servidor, de forma gráfica, de maneira similar a se fose un servidor de terminais.

A diferenza máis significativa con respecto a un servidor de terminais Xwindow, como o que vimos no punto anterior, é que cando facemos unha conexión Xwindow o cliente debe dispor dun servidor gráfico, e cando facemos a conexión con VNCServer, a imaxe xérase no servidor e o que flúe pola rede son pantallazos, desa forma o cliente pode ser máis lixeiro pero a carga do servidor é moito maior.

Para que poida funcionar é necesario instalar e executar o servidor VNC. Este servidor atenderá as peticións dos clientes. O terminal deberá dispor do cliente de VNC chamado vncviewer do que hai versións para Linux, Microsoft Windows e incluso MS-DOS.


Cando executamos o servidor de VNC, créase un novo escritorio virtual (novo display X) ao cal se pode acceder de forma remota co cliente de VNC. Pódense executar tantos servidores VNC como permita a memoria do sistema, podendo varios usuarios acceder de forma simultánea, cada un ao seu escritorio independente, ao contrario que a versión do servidor VNC para Windows que só permite acceder ao escritorio principal. Podemos forzar a introdución dun contrasinal para permitir o acceso vía VNC ao servidor.

Na estación de traballo onde se execute o visor de VNC, este aparece como unha ventá no escritorio local, pero as aplicacións son executadas no servidor.

VNC nunha distribución GNU/Linux baseada en Debian

Instalación Servidor VNC

Lanzar un terminal e proceder do seguinte xeito para un usuario distinto de **root** pero con permisos de **root** mediante o comando **sudo**:



a. Actualizar repositorio

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
directvnc - cliente de VNC que usa el búfer de imágenes como visualizador
gnome-rop - Cliente de escritorio remoto para GNOME
kcmirror - control remoto de Windows CE como con VNC
libnb-svnclientadapter-java - API de alto nivel Java para subversión
libsvncppi - Biblioteca dinámica C++ de Subversión
linuxvnc - Servidor de VNC para permitir el acceso remoto a una tty
qemuulator - a solution for easy setup and management of qemu
tightvncserver - virtual network computing server software
tkvnc - Muestra una lista de máquinas (definidas) a las que entrar
virt-viewer - Muestra la consola gráfica de una máquina virtual
vnc4-common - Servidor de máquinas virtuales por red
vnc4server - Servidor de máquinas virtuales por red
vtgrab - Una consola de monitorización parecida a VNC
x11vnc - Servidor de VNC para permitir el acceso remoto a una sesión de X existe nte
xrdp - Remote Desktop Protocol (RDP) server
xtightvncviewer - virtual network computing client software for X
xvnc4viewer - software de cliente de computación de red virtual para X
xvnc - Mezcla de Xvnc y XDarwin con protocolo mejorado
tightvnc-java - Miniaplicación TightVNC y programa de línea de comandos
vnc-java - aplicación java VNC y programa de consola
krdc - Remote Desktop Connection client for KDE 4
krfb - Desktop Sharing for KDE 4
alumno@alumno-desktop:~$
```

c. Atopamos vnc4server como posible servidor VNC

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get install vnc4server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  vnc-java
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  vnc4server
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 278 no actualizados.
Se necesita descargar 0B/1089kB de archivos.
Se utilizarán 2544kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
AVISO: ¡No se han podido autenticar los siguientes paquetes!
  vnc4server
¿Instalar estos paquetes sin verificación [s/N]? s
```

b. Buscar calquera paquete que conteña o patrón de búsqueda v

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get install vnc4server
```

d. Instalación do servidor vnc4server mediante o comando: sudo apt-get install vnc4server

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get install vnc4server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  vnc-java
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  vnc4server
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 278 no actualizados.
Se necesita descargar 0B/1089kB de archivos.
Se utilizarán 2544kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
AVISO: ¡No se han podido autenticar los siguientes paquetes!
  vnc4server
¿Instalar estos paquetes sin verificación [s/N]? s
Selecionando el paquete vnc4server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ...
182386 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando vnc4server (de .../vnc4server_4.1.1+xorg1.8.2-Ubuntu7) ...
...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando vnc4server (4.1.1+xorg1.8.2-Ubuntu7) ...
alumno@alumno-desktop:~$
```

e. Instalando...Pulsar s




Este artigo está en construcción. Os autores do mesmo están traballando nel.

Se queres axudar a súa realización ou, simplemente, queres facer algún tipo de comentario, envia un mail a un dos autores que aparecen no pé deste artigo."

f. Instalación completa.

Iniciar Servidor VNC


Unha vez instalado o **Servidor VNC vnc4server** proceder do seguinte xeito:



A screenshot of a terminal window titled "alumno@alumno-desktop: ~". The window shows the output of the command "vnc4server --help". The text displayed is:

```
alumno@alumno-desktop:~$ vnc4server --help
usage: vnc4server [[:<number>] [-nohttpd] [-name <desktop-name>] [-depth <depth>]
                   [-geometry <width>x<height>]
                   [-pixelformat rgbNNN|bgrNNN]
                   <Xvnc-options>...
vnc4server -kill <X-display>
alumno@alumno-desktop:~$
```

a. Axuda comando vnc4server



A screenshot of a terminal window titled "alumno@alumno-desktop: ~". The window shows the output of the command "vnc4server :22 -geometry 800x600". The text displayed is:

```
alumno@alumno-desktop:~$ vnc4server --help
usage: vnc4server [[:<number>] [-nohttpd] [-name <desktop-name>] [-depth <depth>]
                   [-geometry <width>x<height>]
                   [-pixelformat rgbNNN|bgrNNN]
                   <Xvnc-options>...
vnc4server -kill <X-display>
alumno@alumno-desktop:~$ vnc4server :22 -geometry 800x600
```

b. Lanzar servidor VNC no display 22

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ vnc4server :22 -geometry 888x600
You will require a password to access your desktops.

Password:
Verify:
New 'aulalleq23:22 (alumno)' desktop is aulalleq23:22

Creating default startup script /home/alumno/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/alumno/.vnc/xstartup
Log file is /home/alumno/.vnc/aulalleq23:22.log

alumno@alumno-desktop:~$
```

c. Password conexión VNC: abc1234.

Como é a primeira vez que lanzamos o servidor VNC pídense o contrasinal para a conexión. Este contrasinal poderase cambiar cando se queira mediante o comando **vncpasswd**

Instalar Cliente VNC

Lanzar un terminal e proceder do seguinte xeito para un usuario distinto de **root** pero con permisos de **root** mediante o comando **sudo**:

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get update
```

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ apt-cache search vnc
```

a. Actualizar repositorio

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
directvnc - cliente de VNC que usa el búfer de imágenes como visualizador
gnome-rdp - Cliente de escritorio remoto para GNOME
kcomiror - control remoto de Windows CE como con VNC
libnb-svmclientadapter-java - API de alto nivel Java para subversión
tbsvncppi - Biblioteca dinámica C++ de Subversión
linuxvnc - Servidor de VNC para permitir el acceso remoto a una tty
qemuulator - a solution for easy setup and management of qemu
tightvncserver - virtual network computing server software
tkvnc - Muestra una lista de máquinas (definidas) a las que entrar
virt-viewer - Muestra la consola gráfica de una máquina virtual
vnc4-common - Servidor de máquinas virtuales por red
vnc4server - Servidor de máquinas virtuales por red
vtgrab - Una consola de monitorización parecida a VNC
x11vnc - Servidor de VNC para permitir el acceso remoto a una sesión de X existe
nte
xrdp - Remote Desktop Protocol (RDP) server
xtightvncviewer - virtual network computing client software for X
xvnc4viewer - software de cliente de computación de red virtual para X
xvnc - Mezcla de Xvnc y XDarwin con protocolo mejorado
tightvnc-java - Minilaplicación TightVNC y programa de línea de comandos
vnc4-jAVA - aplicación java VNC y programa de consola
krdc - Remote Desktop Connection client for KDE 4
krfb - Desktop Sharing for KDE 4
alumno@alumno-desktop:~$
```

c. Atopamos vnc4viewer como posible cliente VNC

b. Buscar calquera paquete que conteña o patrón de búsqueda v

```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get install xvnc4viewer
```

d. Instalación do cliente xvnc4viewer mediante o comando: sudo apt-get install xvnc4viewer



```
alumno@alumno-desktop: ~
Archivo Editar Ver Terminal Ayuda
alumno@alumno-desktop:~$ sudo apt-get install xvnc4viewer
Leyendo lista de paquetes..., Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado..., Hecho
Paquetes sugeridos:
  vnc4-common vnc-common
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  xvnc4viewer
8 actualizados, 1 se instalarán, 8 para eliminar y 34 no actualizados.
Necesito descargar 143kB de archivos.
Se utilizarán 422kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com karmic/universe xvnc4viewer 4.1.1+xorg1.0.2-0
ubuntu7 [143kB]
Descargados 143kB en 7s (18,7kB/s)
Seleccionando el paquete xvnc4viewer previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 80%
158748 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando xvnc4viewer (de .../xvnc4viewer_4.1.1+xorg1.0.2-0ubuntu7_1386.de
b) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Procesando disparadores para menu ...
Configurando xvnc4viewer (4.1.1+xorg1.0.2-0ubuntu7) ...
update-alternatives: usar /usr/bin/xvnc4viewer para proporcionar /usr/bin/vncvie
wer (vncviewer) en modo automático

Procesando disparadores para menu ...
alumno@alumno-desktop:~$
```

e. Instalación completa xvnc4viewer

Iniciar Cliente VNC


Proceder:



a. Executar o comando **vncviewer 192.168.120.200:22** , onde:

1. **192.168.120.200** é a IP do Servidor VNC
2. **:22** indica o display do servidor VNC

b. Contraseña conexión: **abc1234**



c. Conexión establecida. Administrando o sistema operativo onde está lanzado o Servidor VNC



--ricardofc [05/06/10]

VNC en Windows

Instalación Servidor VNC

Descargar Servidor VNC para Windows: UltraVNC


Descargar **UltraVNC** dende a ligazón: <http://www.uvnc.com/download/> procedendo do seguinte xeito:




a. URL UltraVNC

b. Moverse pola páxina ata atopar o ligazón de descarga da versión estable.


Neste caso a versión estable de descarga é a 1.0.8.2. Picamos na súa ligazón.




c. Picamos na ligazón da versión completa (Full)



d. Descargamos a versión para windows (win32)



e. Gardar




f. Elixir a ruta de descarga. Neste caso escollemos como ruta de destino el escritorio.



g. Descarga completa. Picar en Ejecutar


h. Elixir idioma. Facer click en OK

Agora o proceso de instalación consiste case en picar en Seguinte, Seguinte... Finalizar, como se pode ver nas seguintes imaxes:




i. Facer click en Next



k. Aceitar a Licenza e picar en Next



l. Facer click en Next




m. Cartafol de instalación: C:\Archivos de programa\UltraVNC.



n. Instalación completa (Full)-->Next

ñ. Nome accesos directos: UltraVNC



o. Seguinte (Next)

UltraVNC Security Editor

UltraVNC Server

Nombres de grupos o usuarios:

No hay ningún grupo ni usuario con permiso de acceso al objeto. No obstante, el propietario del objeto puede asignar permisos.

Agregar...



Permisos

Permitir

Full control

Interact


View

[Obtener más información acerca de control y permisos](#)

Aceptar

Cancelar

p. Seguir (Next)



UltraVNC Security Editor

UltraVNC Server

Nombres de grupos o usuarios:

Administradores (wclient\Administradores)

Agregar...

Permisos de Administradores	Permitir
Full control	<input checked="" type="checkbox"/>
Interact	<input checked="" type="checkbox"/>
View	<input checked="" type="checkbox"/>

Obtener más información acerca de control y permisos


Aceptar Cancelar

This window shows security settings for the UltraVNC Server. It lists the Administradores group with full control, interact, and view permissions enabled. A link for more information on control and permissions is provided, along with accept and cancel buttons.


q. Activar 2 opciones:

- Create UltraVNC desktop icons
- Associate UltraVNC Viewer with the .vnc file extension

r. Seguinte(Next)



s. Instalar. Picar en Install




t. Instalando




u. Instalación finalizada. Picar en Finish

Iniciar Servidor VNC

Se na instalación do **Servidor UltraVNC** creouse un acceso directo no Escritorio, entón proceder:



a. Dobre click no acceso directo UltraVNC Server



b. Cambiar VNC Password: abc1234

Aplicar os cambios picando en **Apply**.



Unha vez aplicados todos os cambios picar en **Ok**.

c. Agora na Barra de Ferramentas temos un Acceso Directo do Servidor VNC UltraVNC.

Picando co botón derecho do rato neste acceso directo do **Servidor UltraVNC** aparece un menú contextual onde se ofrece unha serie de opcións de configuración da conexión.

Instalar Cliente VNC

O procedemento de instalación do **Cliente VNC UltraVNCViewer** pode ser o mesmo que o de instalación **Servidor VNC UltraVNC** (ver a seguinte ligazón: [Instalación Servidor VNC](#)), pero se se quere instalar soamente o cliente **VNC UltraVNCViewer**, e non tamén o servidor, realmente só difire nas seguintes imaxes:



a. Elixir UltraVNC Viewer Only para instalar somante o cliente VNC. Agora xa non é necesario facer a instalación como Full Installation


Iniciar Cliente VNC

Proceder:





a. Dobre click acceso directo UltraVNCViewer

b. Agora soamante deixa escolher 2 opcións, pero xa eran as actuais instalación do Servidor, co cal Seguinte(Next)



b. IP:display



c. Contrasinal da conexión: abc1234. Pulsar **Enter** ou picar en **Log on**
--ricardofc [06/06/10]

d. Conexión VNC establecida

--**Arribi** 10:12 5 may 2009 (BST)