

1 Administración de discos e particións en Linux

1.1 Sumario

- 1 Introducción
- 2 **Configuración máquina virtual:** Para facer a práctica que nesta páxina se detalla debes ter un equipo ou máquina virtual con dous discos, nun teredes instalado o Linux e o outro debe estar valeiro, neste caso emprégase un de 2GB.
- 3 fdisk
- 4 lsblk
- 5 lsscsi
- 6 parted
- 7 sfdisk
- 8 mkfs
 - 9 **mkfs constrúe un sistema de ficheiros de Linux** `mkfs [-V] [-t tipo-sf] [opcións-sf] sistema-de-ficheiros [bloques]`
mkfs emprégase para construír un sistema de ficheiros de Linux sobre un dispositivo, normalmente unha partición dun disco duro.
sistema-de-ficheiros é o nome do dispositivo (como por exemplo `/dev/hda1` ou `/dev/sdb2`) ou o punto de montaxe (como `/`, `/usr` ou `/home`) para o sistema de ficheiros.
bloques é o número de bloques que o sistema de ficheiros irá a empregar.
O código de saída devolto por `mkfs` é 0 se termina con éxito e 1 se termina en faio.
En realidade, `mkfs` é simplemente un frontal para os diversos constructores de sistemas de arquivos disponibles baixo Linux.
 - `mkfs.ext3 ----` Crea un sistema de arquivos ext3.
 - `mkfs.vfat ----` Crea un sistema de arquivos FAT
- 10 mount
- 11 **fstab** O ficheiro **fstab (file systems table)** é un arquivo que se encontra no directorio `/etc/` e forma parte da configuración do sistema. O mais destacado deste ficheiro é a lista de discos e particións disponibles. Nel se indica como montar cada dispositivo e que configuración utilizar. A estrutura das instrucións é de 6 columnas separadas por espazos ou tabuladores: `[dispositivo] [punto_de_montaxe] [sistema_de_arquivos] [opcións] [dump-freq] [pass-num]`
 - ◆ `[dispositivo]` é o directorio lóxico que fai referencia a unha partición ou recurso.
 - ◆ `[punto_de_montaxe]` é a carpeta en que se proxectaran os datos do sistema de arquivos.
 - ◆ `[sistema de arquivos]` é o algoritmo que se utilizará para interpretalo.
 - ◆ `[opcións]` é o lugar onde se especifican os parámetros que `mount` utilizará para montar o dispositivo.
 - ◆ `[dump-freq]` é o comando que utiliza `dump` para facer respaldos do sistema de arquivos, se é cero non se toma en conta ese dispositivo.
 - ◆ `[pass-num]` indica a orde na que a aplicación `fsck` revisará a partición en busca de erros durante inicio, se é cero o dispositivo non se revisa.
- 12 umount
- 13 df
- 14 du

1.2 Introducción

Os discos e as particións en Linux aparecen como dispositivos no sistema de ficheiros do seguinte xeito:

- **/dev/hda:** disco 1 IDE/ATAPI
- **/dev/hdb:** disco 2 IDE/ATAPI
- **/dev/sda:** disco 1 SCSI
- **/dev/sdb:** disco 2 SCSI
- **/dev/hda1:** partición 1 do disco 1 IDE/ATAPI
- **/dev/sda1:** partición 1 do disco 1 SCSI
- **/dev/fd0:** disquete ordinario
- **/dev/ram0:** Disco RAM
- **/dev/nvme0n1:** disco 1 NVME
- **/dev/nvme0n2:** disco 2 NVME
- **/dev/nvme0n1p1:** partición 1 do disco 1 NVME

1.3 Configuración máquina virtual:

Para hacer a práctica que nesta páxina se detalla debes ter un equipo ou máquina virtual con dous discos, nun teredes instalado o Linux e o outro debe estar valeiro, neste caso emprégase un de 2GB.

1.4 fdisk

Para coñecer os discos duros existentes no sistema, e as particións que estes teñen, empregaremos o seguinte comando:

```
# fdisk -l

Disco /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 1305 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identificador de disco: 0x00072620

Disposit. Inicio    Comienzo      Fin          Bloques  Id Sistema
/dev/sda1   *            1             747         6000246  83 Linux
/dev/sda2                748          871         996030   5  Extendida
/dev/sda5                748          871         995998+  82  Linux swap / Solaris

Disco /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 261 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identificador de disco: 0x00000000

El disco /dev/sdb no contiene una tabla de particiones válida
```

Analizando a saída deste comando vemos que no sistema no que foi executado:

- O equipo ten dous discos duros SATA:
 - ◊ **sda** de 10,7 GB de tamaño.
 - ◊ **sdb** de 2147 MB de tamaño.
- O disco duro **sda** ten as seguintes particións:
 - ◊ **sda1** partición primaria cun sistema de arquivos linux.
 - ◊ **sda2** partición estendida.
 - ◊ **sda5** partición lóxica que é a partición de intercambio (**swap**).
- O disco duro **sdb** non ten particións ou ten a táboa de particións danada.

Unha vez que temos toda esta información seleccionamos o disco duro a particionar, neste caso o **sdb**:

```
# fdisk /dev/sdb
El dispositivo no contiene una tabla de particiones DOS válida ni una etiqueta de disco Sun o SGI o OSF
Se está creando una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador 0x6ff75258.
Los cambios sólo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tras esa operación, el contenido anterior no se podrá recuperar.

Atención: el indicador 0x0000 inválido de la tabla de particiones 4 se corregirá mediante w(rite)

Orden (m para obtener ayuda):
```

Vemos que introduciendo o carácter **m** aparecerá unha axuda:

```
Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
a      Conmuta el indicador de iniciable
b      Modifica la etiqueta de disco bsd
c      Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d      Suprime una partición
l      Lista los tipos de particiones conocidos
m      Imprime este menú
```

```
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)
```

Orden (m para obtener ayuda):

Imos hacer unha partición primaria formateada en **ext3** de 1.024MB, unha partición estendida que ocupe o resto do disco e, dentro dela, unha partición lóxica de 512MB formateada en **FAT32**:

Orden (m para obtener ayuda): n

Acción de la orden

e Partición extendida

p Partición primaria (1-4)

p

Número de partición (1-4): 1

Primer cilindro (1-261, valor predeterminado 1): 1

Last cilindro, +cilindros or +size{K,M,G} (1-261, valor predeterminado 261): +1G

Orden (m para obtener ayuda): n

Acción de la orden

e Partición extendida

p Partición primaria (1-4)

e

Número de partición (1-4): 2

Primer cilindro (133-261, valor predeterminado 133): 133

Last cilindro, +cilindros or +size{K,M,G} (133-261, valor predeterminado 261): 261

Orden (m para obtener ayuda): n

Acción de la orden

l Partición lógica (5 o superior)

p Partición primaria (1-4)

l

Primer cilindro (133-261, valor predeterminado 133): 133

Last cilindro, +cilindros or +size{K,M,G} (133-261, valor predeterminado 261): +512M

Orden (m para obtener ayuda): t

Número de partición (1-5): 5

Código hexadecimal (escriba L para ver los códigos): c

Se ha cambiado el tipo de sistema de la partición 5 por c (W95 FAT32 (LBA))

Orden (m para obtener ayuda): p

Disco /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes

255 cabezas, 63 sectores/pista, 261 cilindros

Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes

Identificador de disco: 0x6ff75258

Disposit.	Inicio	Comienzo	Fin	Bloques	Id	Sistema
/dev/sdb1		1	132	1060258+	83	Linux
/dev/sdb2		133	261	1036192+	5	Extendida
/dev/sdb5		133	198	530113+	c	W95 FAT32 (LBA)

Orden (m para obtener ayuda): w

¡Se ha modificado la tabla de particiones!

Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.

ATENCIÓN: Si ha creado o modificado alguna de las particiones DOS 6.x, consulte la página man de fdisk para ver información adicional.

Se están sincronizando los discos.

#

1.5 lsblk

Otro comando que nos permite listar todos os dispositivos de bloque é `lsblk`.

```
#Moi interesante a saída que obtemos có parámetro -a
$ lsblk -a
#Tamén se lle indicamos xusto os parámetros que nos interesan
$ lsblk -o PATH,TYPE,FSTYPE,SIZE,FSUSED,MOUNTPOINT,MODEL
PATH      TYPE FSTYPE  SIZE FSUSED MOUNTPOINT MODEL
/dev/sda  disk      120G
/dev/sda1 part  ext4    74,5G  1,9G /
/dev/sda2 part          1K
/dev/sda5 part  swap    1,9G   [SWAP]
/dev/sr0  rom      1024M   VBOX_CD-ROM
```

1.6 lsscsi

El comando `lsscsi` se trata de otro comando que nos permite ver todos los dispositivos SCSI existentes en el equipo.

1.7 parted

El comando `fdisk` o `sfdisk` no enumerará ningún tamaño de partición superior a 2 TB. Para resolver este problema, se debe usar el comando GNU `parted` con particiones GPT. Es compatible con tablas de particiones Intel EFI / GPT. Recuerda que EFI usa GPT y BIOS usa Master Boot Record (MBR). Para mostrar las particiones de todos los dispositivos:

```
$ parted -l
```

En este ejemplo, enumere las particiones en `/dev/sdb` usando el comando `parted`:

```
$ parted /dev/sdb
GNU Parted 2.3
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
# Indicamos las unidades
(parted) unit GB
# Pedimos la lista de particiones
(parted) print
...
# Mellor empregar o parámetro '-l'
$ parted -l /dev/sdb
...
```

1.8 sfdisk

Se queremos copiar a configuración dun HD noutro podemos empregar a ferramenta `sfdisk`. Vexamos un exmplo onde se copia o particionamento de `/dev/sdb` no disco `/dev/sda`:

```
$ sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sdc
```

1.9 mkfs

Agora hai que instalar na partición `sdb1` o sistema de arquivos `ext3`:

```
# mkfs.ext3 -b 4096 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.3 (12-Oct-2008)
Etiqueta del sistema de ficheros=
Tipo de SO: Linux
Tamaño del bloque=4096 (bitácora=2)
Tamaño del fragmento=4096 (bitácora=2)
66384 nodos-i, 265064 bloques
13253 bloques (5.00%) reservados para el superusuario
Primer bloque de datos=0
Número máximo de bloques del sistema de ficheros=272629760
9 bloque de grupos
```

```

32768 bloques por grupo, 32768 fragmentos por grupo
7376 nodos-i por grupo
Respaldo del superbloque guardado en los bloques:
32768, 98304, 163840, 229376

Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creating journal (8192 blocks): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de ficheros: hecho

Este sistema de ficheros se revisará automáticamente cada 38 montajes o
180 días, lo que suceda primero. Utilice tune2fs -c o -i para cambiarlo.
#

```

E tamén crear o sistema de arquivos FAT32 na partición **sdb5**:

```

# mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb5
mkfs.vfat 2.11 (12 Mar 2005)

```

1.10 **mkfs** constrúe un sistema de ficheiros de Linux

```
mkfs [-V] [-t tipo-sf] [opcións-sf] sistema-de-ficheiros [bloques]
```

mkfs emprégase para construír un sistema de ficheiros de Linux sobre un dispositivo, normalmente unha partición dun disco duro. **sistema-de-ficheiros** é o nome do dispositivo (como por exemplo `/dev/hda1` ou `/dev/sdb2`) ou o punto de montaxe (como `/`, `/usr` ou `/home`) para o sistema de ficheiros.

bloques é o número de bloques que o sistema de ficheiros irá a empregar.

O código de saída devolto por *mkfs* é 0 se termina con éxito e 1 se termina en faio.

En realidade, *mkfs* é simplemente un frontal para os diversos constructores de sistemas de arquivos disponibles baixo Linux.

- `mkfs.ext3` ---- Crea un sistema de arquivos ext3.

- `mkfs.vfat` ---- Crea un sistema de arquivos FAT

Agora podemos comprobar como quedaron particionados os discos:

```

# fdisk -l

Disco /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 1305 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identificador de disco: 0x00072620

Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sda1 * 1 747 6000246 83 Linux
/dev/sda2 748 871 996030 5 Extendida
/dev/sda5 748 871 995998+ 82 Linux swap / Solaris

Disco /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 261 cilindros
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identificador de disco: 0x6ff75258

Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sdb1 1 132 1060258+ 83 Linux
/dev/sdb2 133 261 1036192+ 5 Extendida
/dev/sdb5 133 198 530113+ c W95 FAT32 (LBA)

```

1.11 mount

Despois hai que montar as particións, montaremos en `/datosex3` a partición **sdb1** e en `/datosfat` a partición **sdb5**. Para facer iso, primeiro debemos abrir o arquivo `/etc/fstab` e engadir as seguintes liñas:

```

# /dev/sdb1
/dev/sdb1 /datosex3 ext3 defaults,auto,rw00
# /dev/sdb5

```

Logo debemos crear os directorios onde imos montar as particións, empregando o comando *mkdir*, e montar as particións neses directorios, empregando o comando *mount*.

```
# mkdir /datosext3
# mkdir /datosfat
# mount /datosext3
# mount /datosfat
```

1.12 *fstab*

O ficheiro **fstab** (*file systems table*) é un arquivo que se encontra no directorio */etc/* e forma parte da configuración do sistema. O mais destacado deste ficheiro é a lista de discos e particións disponibles. Nel se indica como montar cada dispositivo e que configuración utilizar. A estrutura das instrucións é de 6 columnas separadas por espazos ou tabuladores:

```
[dispositivo] [punto_de_montaxe] [sistema_de_arquivos] [opcións] [dump-freq] [pass-num]
```

- [dispositivo] é o directorio lóxico que fai referencia a unha partición ou recurso.
- [punto_de_montaxe] é a carpeta en que se proxectaran os datos do sistema de arquivos.
- [sistema de arquivos] é o algoritmo que se utilizará para interpretalo.
- [opcións] é o lugar onde se especifican os parámetros que *mount* utilizará para montar o dispositivo.
- [dump-freq] é o comando que utiliza *dump* para facer respaldos do sistema de arquivos, se é cero non se toma en conta ese dispositivo.
- [pass-num] indica a orde na que a aplicación *fsck* revisará a partición en busca de erros durante inicio, se é cero o dispositivo non se revisa.

Podemos ver dun xeito gráfico a creación destas particións coa utilidade GParted:



O arquivo */etc/mtab* indícanos os sistemas de arquivos montados nese momento no equipo.

Para montar as particións nun directorio determinado empregamos o comando *mount*.

Vexamos un exemplo no que se monta a partición **/dev/sdb1** formateada en **ext3** no directorio **/var/html**:

```
#mount -t ext3 /dev/sdb1 /var/html/
```

Se queremos que o sistema monte todo o indicado no arquivo */etc/fstab* neste intre executaremos o comando:

```
#mount -a
```

1.13 umount

Para desmontar unha partición do directorio no que se atopa montada empregaremos o comando `umount`.

No seguinte exemplo desmontamos a partición previamente montada no directorio `/var/html`.

```
#umount /var/html/
```

1.14 df

O comando `df` da información sobre a utilización do espazo en disco nos diferentes sistemas de arquivos montados no sistema.

```
$ df -h /dev/sda1
S.ficheros      Tamaño Usado  Disp Uso% Montado en
/dev/sda1       18G  1,3G   16G   8% /
# Para descubrir en que partición está un directorio, por exemplo /home:
$ df -h /home
/dev/sda1       18G  1,3G   16G   8% /
# Para descubrir en que partición está o directorio no que nos atopamos:
$ df -h .
```

1.15 du

O comando `du` mostra o espazo que ocupa un directorio

```
# du -s -h /var/html
20K /var/html
```