

1 Compartir impresoras en rede con Linux

Neste apartado abordaremos a instalación e compartición de impresoras nunha rede local con equipos Linux. Cabe destacar de novo que nos exemplos que se mostrarán utilizaranse intencionadamente modelos de impresoras para os que se inclúe por defecto o controlador, xa que non é obxecto deste curso abordar as distintas casuísticas que se poden dar para a instalación do controlador dunha impresora. Crearemos impresoras ficticias para centrarnos na simulación da compartición das mesmas na rede local.


1.1 Sumario

- 1 Compartir unha impresora en Ubuntu
- 2 Compartir unha impresora en Debian
- 3 Acceder a unha impresora compartida en Ubuntu
 - ♦ 3.1 Acceder a unha impresora compartida noutro equipo con Linux
 - ♦ 3.2 Acceder a unha impresora compartida por un equipo Windows
 - ♦ 3.3 Acceder a unha impresora de rede


1.2 Compartir unha impresora en Ubuntu

Veremos primeiro os pasos para engadir unha nova impresora en Ubuntu:


- Engadir unha impresora en Ubuntu




Lanzamos a aplicación de **Impresoras** que nos permite xestionar as impresoras en Ubuntu. Vemos que non aparece ningunha impresora e picaremos no botón de **Engadir** para engadir unha nova impresora, aínda que se tivéssemos conectada unha impresora Ubuntu detectaría de forma automática.




Para engadir unha impresora ficticia, seleccionaremos a opción de *impresora ou servidor LPD* dentro das impresoras de rede, introducindo como servidor o propio equipo (*localhost*), e dándolle un nome a cola da nova impresora.




Ubuntu intentará localizar de forma automática algún controlador (*driver*) para a impresora que estamos engadindo, pero dado que non poderá atopar ningún de forma automática (xa que realmente non hai tal impresora), daranos a opción de indicar o modelo da impresora. Seleccionamos o fabricante (As outras opcións nos permiten introducir un controlador ou descargar un se o controlador da nosa impresora non aparece na lista).




Seleccionamos o modelo da impresora.




Podemos configurar opcións da impresora.




Introduciremos un nome, descrición e ubicación para a impresora e finalizamos o asistente picando en **Aplicar**.



Picamos en **Imprimir páxina de proba** para enviar unha proba a imprimir.




Picamos co botón dereito sobre a nova impresora e seleccionamos a opción de **Ver cola de impresión**




Podemos ver o documento que foi enviado para imprimir.

Agora xa podemos compartir a impresora na rede:


- Compartir unha impresora en Ubuntu




Picamos co botón dereito sobre a impresora e seleccionamos a opción de **Compartida** (Se esta opción xa aparece activada, podemos desactivala e activala de novo).




Móstrárenos un aviso indicando que a impresora non vai estar dispoñible ata que activemos a opción de *Publicar as impresoras compartidas*.




Imos á configuración do servidor.




Activamos a opción e publicar as impresoras compartidas e picamos en **Aceptar**.



Móstrase un equipo Windows agregando a impresora compartida no equipo Ubuntu.



Unha vez agregada, na ventá de propiedades da impresora podemos mandar a imprimir unha páxina de proba.



Vista da cola de impresión no equipo Ubuntu, na que vemos os dous documentos pendentes de imprimir.


1.3 Compartir unha impresora en Debian

Veremos agora como compartir unha impresora con Debian. En primeiro lugar instalaremos o servizo de xestión de impresión **CUPS**, que é o sistema de impresión que usan os sistemas Linux. Este servizo inclúe unha ferramenta web de administración para a configuración e compartición das impresoras, que será a que usaremos para xestionalas:

- Compartir unha impresora en Debian



Imos instalar o paquete *cups* usando o módulo de **Paquetes de Software** de Webmin. Seleccionamos a opción de **Paquete desde APT** e picamos no botón de **Buscar APT**.




Nombre	Descripción
apcupsd	APC UPS Power Management (daemon)
apcupsd-cgi	APC UPS Power Management (web interface)
apcupsd-doc	APC UPS Power Management (documentation/examples)
bluez-cups	Bluetooth printer driver for CUPS
cloudprint-service	provide a service for sharing printers on Google Cloud Print
collectd-core	statistics collection and monitoring daemon (core system)
conky-all	highly configurable system monitor (all features enabled)
conky-all-dbg	highly configurable system monitor (all features enabled - debug)
conky-cli	highly configurable system monitor (basic version)
conky-cli-dbg	highly configurable system monitor (basic version - debug)
conky-std	highly configurable system monitor (default version)
conky-std-dbg	highly configurable system monitor (default version - debug)
cups	Common UNIX Printing System(tm) - PPD/driver support, web interface
cups-backend-bjnp	printer backend for Canon BJNP protocol
cups-browsed	OpenPrinting CUPS Filters - cups-browsed
cups-bsd	Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands
cups-client	Common UNIX Printing System(tm) - client programs (SysV)

Seleccionamos o paquete **cups**...




e instalámolo.



```
Setting up cups (1.7.5-11+deb8u1) ...
Updating PPD files for cups ...
Updating PPD files for cups-filters ...
Updating PPD files for gutenprint ...
Setting up cups-browsed (1.0.61-5+deb8u3) ...
Setting up printer-driver-gutenprint (5.2.10-3) ...
Setting up qpdf (5.1.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u3) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u3) ...

... instalación completa.
```


Na imaxe podemos ver o remate da instalación.




O servizo de *cups* inclúe unha ferramenta de administración web que escoita por defecto no porto 631 usando protocolo *https*. Pero se intentamos conectarnos a este porto con un navegador dende outra máquina da rede, veremos que non podemos conectarnos.




Isto débese a que a configuración por defecto do servizo non permite por seguridade conexións dende a rede, e só permite conexións locais. Ímonos conectar dende a propia máquina Debian para habilitar a conexión remota, e logo poderemos conectarnos dende onde queiramos. Temos que aceptar o certificado dixital que é autofirmado e non ten validez para o navegador.




Confirmamos a excepción de seguridade.




Xa estamos na páxina inicial da ferramenta de administración. Picamos na pestana de **Administración**.



No apartado de **Servidor** activamos a opción de **Permitir a administración remota** e gardamos a configuración.




Neste momento, para poder facer cambios na configuración do servizo é cando a ferramenta nos solicita que nos autenticuemos con un usuario con privilexios de administración. Introduciremos o usuario **root** e o seu contrasinal.




Agora xa podemos conectarnos á ferramenta de administración de *cups* a través da rede.



Imos ver agora como usar a ferramenta para xestionar as impresoras. Para engadir una impresora, na pestana de **Administración** picamos en **Engadir impresora**.



Comezamos o asistente para a creación da impresora. Na imaxe pódese ver como neste caso o asistente descubriu automaticamente unha impresora de rede que se atopa na rede local, pero isto dependerá de se temos ou non algunha impresora na rede e do seu modelo. Como exemplo, imos instalar unha impresora ficticia, seleccionando **Impresora LPD/LPR**.



Introducimos unha *URL* para a conexión da impresora como se ve na imaxe, para conectar unha impresora do equipo local co nome de cola *impresora01*.

- ### Add Printer

Name:
(May contain any printable characters except '/', '*', and space)

Description:
(Human-readable description such as 'HP LaserJet with Duplexer')

Location:
(Human-readable location such as 'Lab 1')

Connection:

Sharing: ☒ Share This Printer

Introducimos o nome, descrición e localización da impresora, e xa podemos marcar a opción para compartila na rede.

- ### Add Printer

Name: EpsonAcuLaser
Description: Multifuncion Laser
Location: Sala de profes
Connection: lpd://localhost/impresora01
Sharing: Share This Printer

Make:

Compaq

DEC

DNP

Dymo

Epson

Fujifilm

Fujitsu

Generic

Gestetner

HP

Or Provide a PPD File: Ningún ficheiro seleccionado.

Seleccionamos o fabricante da impresora. Neste punto tamén poderíamos subministrar un ficheiro *PPD* que contería as instrucións que pode utilizar o sistema de impresión *CUPS* para saber como imprimir na impresora (para entendernos, sería como o controlador da impresora en *CUPS*. En <http://www.openprinting.org/printers> pódense descargar ficheiros PPD para moitos modelos de impresoras de distintos fabricantes).

- ### Add Printer

Name: EpsonAcuLaser
Description: Multifuncion Laser
Location: Sala de profes
Connection: lpd://localhost/impresora01
Sharing: Share This Printer

Make: Epson

Model:

Epson Artisan 710 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson Artisan 700 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson Artisan 50 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C8400 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C8400-P53 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C8500P5 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C8500 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C2000-P53 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson AL-C2000 - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Epson Artisan Laser II - CUPS+Gutenprint v5.2.1.0 (en)

Or Provide a PPD File: Ningún ficheiro seleccionado.

Seleccionamos o modelo de impresora.

- ### Set Default Options for EpsonAcuLaser

General Output Control Common Output Control Extra 1 Output Control Extra 2 Output Control Extra 4
Banners Policies

General

Media Size:

Color Model:

Color Precision:

Media Source:


Print Quality:

Resolution:


2-Sided Printing:

Shrink Page if Necessary to Fit Borders:


Podemos introducir opcións particulares para o modelo de impresora, que como se pode ver na imaxe están distribuídas en distintos apartados.



Na vemos a impresora creada. Os menús de *Mantenemento* e *Administración* ofrecen varias funcións que sobre a configuración da impresora e o seu estado. Podemos fixarnos en que a impresora xa está por defecto compartida (*Shared*), xa que a así o marcamos no proceso de instalación. Ademais disto, é necesario que na configuración do servizo *cups* estea activada a opción de compartir as impresoras. Imos ir á páxina de *Administración* para ver como facelo se fose necesario.



Na imaxe vemos a opción de **Compartir impresoras conectadas a este sistema** (*Share printers connected to this system*). Se non estivese activada, debemos activala e gardar os cambios.



Se queremos facer algún cambio na configuración da impresora, utilizaríamos a opción de **Xestionar impresoras** (*Manage Printers*).



Picando na impresora, poderemos ver e modificar a súa configuración.


1.4 Acceder a unha impresora compartida en Ubuntu

Imos ver neste apartado distintas opcións para conectarse con Ubuntu a unha impresora a través da rede, xa estea compartida por outro equipo Linux da rede local, por un equipo Windows, ou sexa unha impresora de rede (cada vez máis frecuentes, con conexión cableada ou WIFI) co seu propio servidor de impresión e que se conecta directamente á rede local.


1.4.1 Acceder a unha impresora compartida noutro equipo con Linux

Para configurar no noso equipo unha impresora compartida por outro equipo da rede local con Linux (xa sexa Ubuntu, Debian, ou outra distribución de Linux que use *CUPS*), utilizaremos a ferramenta de **Impresoras** e seguiremos os seguintes pasos:


- Acceder a impresora compartida dende Ubuntu




Picamos no botón de **Engadir** e na opción de **Impresora**.




Imos ao apartado de Buscar unha impresora de rede e introducimos a dirección IP do equipo que comparte a impresora que queremos conectar. Picamos en **Buscar**.



O enderezo (*URI*) da impresora xa se cubre de forma automática. Picamos en **Adiante**.



Introducimos o nome, descrición e localización e aplicamos.




Xa aparece a nova impresora.


1.4.2 Acceder a unha impresora compartida por un equipo Windows

Se a impresora que queremos conectar está compartida por un equipo Windows, engadiremos unha nova impresora seguindo os seguintes pasos:


- Acceder a unha impresora compartida por un equipo Windows




Seleccionamos dentro das impresoras de rede **Buscar impresora de rede**. Introducimos o enderezo IP do equipo que comparte a impresora e picamos no botón de **Buscar**.




Vánsenos pedir as credenciais para acceder ao equipo (nome de usuario e contrasinal).




Temos dúas formas de autenticar a conexión coa impresora: *Preguntar ao usuario se precisa autenticación*, na que haberá que introducir un nome de usuario e contrasinal válidos no equipo que comparte a impresora cada vez que se queira imprimir un documento; mentres que a opción de *Configurar agora detalles de autenticación* permite almacenar as credenciais de un usuario que serán as que se utilicen para conectarse á impresora, sen pedir nada ao usuario que imprime. Con esta segunda opción, o botón de **Verificar...** permítenos comprobar que cos datos introducidos a impresora está accesible, como se ve na imaxe.



Aínda que a opción máis cómoda é a segunda, imos deixar seleccionada a primeira opción para que ver como o usuario introduce as credenciais cada vez que quere imprimir.




Seleccionamos o fabricante...




e o modelo de impresora.




Tamén temos opcións particulares da impresora.




Introducimos o nome, descrición e localización. Picamos en **Aplicar**.




Picamos na opción de **Imprimir unha páxina de proba** para comprobar o funcionamento da impresora.




En versións anteriores de Ubuntu mostrábase automaticamente unha ventá solicitando as credenciais do usuario, pero neste caso o que veremos é que no estado da impresora se mostra un erro de conexión xa que se denega o acceso á impresora. Imos ver como introducir as credenciais para poder facer a impresión.




Picamos co botón dereito sobre a impresora para ver a súa cola de impresión.



Vemos o documento pendente de impresión. Picamos co botón dereito sobre el e seleccionamos a opción de **Autenticar**.



Así podemos introducir o usuario e contrasinal necesarios para poder imprimir o documento, e veremos que así o documento será mandado a imprimir na impresora compartida no equipo Windows.




Vista da cola de impresión no equipo Windows que comparte a impresora.


1.4.3 Acceder a unha impresora de rede

Por último, imos ver como poderíamos conectar unha impresora de rede en Ubuntu, engadindo unha impresora cos seguintes pasos:


- Acceder a unha impresora de rede




No apartado de *Impresora de rede* seleccionamos a opción de *Buscar impresora de rede* e introducimos a dirección IP da impresora de rede. Picamos en **Localizar**.




Ubuntu detectará a impresora e xa non nos solicitará o controlador necesario para a mesma. Picamos en **Adiante**.



Podemos configurar opcións particulares da impresora. Picamos en **Adiante**.



Introducimos o nome, descrición e localización e aplicamos para crear a impresora.



Resultado final: Vemos unha impresora local do equipo e compartida (*HP 9100*) que está configurada como predeterminada, unha impresora compartida por outro equipo Linux (*epson-sala-profes*), unha impresora que conecta con unha impresora compartida por un equipo Windows (*Brother-DCP-9045CDN*) e unha impresora de rede (*Lexmark-6500e*). Desta forma xa temos case todas as opcións posibles de acceso a impresoras na rede local.



TAMÉN PODES VER...

Se queres afondar na instalación e compartición de impresoras en Ubuntu, con distintos escenarios e contemplando diversos casos de instalación dos drivers, podes ler a información que se atopa no seguinte enlace, correspondente a un curso de manexo de Ubuntu:

- [Instalar e compartir impresoras en Linux e Windows](#)

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --