

WUS

Introducción

Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) permite ós administradores das TI implantar as últimas actualizacións de produtos de Microsoft nos sistemas operativos Microsoft Windows Server 2000, Windows Server 2003 e Windows XP. Mediante o uso de WSUS usted poderá xestionar por completo a distribución de actualizacións que se publican en *Microsoft Update* ós equipos da súa rede corporativa.

- [Sitio web do Servizo en Microsoft](#)
- [WSUS en Windows 2012](#)

Configuración do servidor

Configuración dos clientes

1.- Arrancar a utilidade de configuración das políticas de grupo do equipo:

Inicio->Ejecutar->gpedit.msc

2.- Acceder á sección:

Configuración de equipo->Plantillas administrativas->Componentes de Windows->Windows Update



3.- Configurar actualizaciones automáticas

Propiedades de Configurar actualizaciones automáticas

Configuración Explicación

Configurar actualizaciones automáticas

No configurada

Habilitada

Deshabilitada

Configurar actualización automática: 3 - Notificar sólo para instalar

Los siguientes valores de configuración sólo se requieren y aplican si el valor 4 está seleccionado.

Día de instalación programado: 0 - Todos los días

Hora de instalación programada: 03:00

Compatible con: Windows Server 2003, XP SP1, 2000 SP3

Valor anterior Valor siguiente

Aceptar Cancelar Aplicar

4.- Especificar la ubicación del servicio Windows Update de la intranet

Propiedades de Especificar la ubicación del servicio Windows Update de la i... ? X

Configuración Explicación

Especificar la ubicación del servicio Windows Update de la intranet

No configurada
 Habilitada
 Deshabilitada

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet:

(por ejemplo: http://IntranetUpd01)

Compatible con: Windows Server 2003, XP SP1, 2000 SP3

Valor anterior Valor siguiente

Aceptar Cancelar Aplicar