


1 Arranque Clonezilla en Español

1.1 Arranque Clonezilla en Español

Se queremos ter o arranque de Clonezilla en Español podemos facer o seguinte:

1. Arrancamos o ordenador con Clonezilla aparecendo unha imaxe cun menú igual ou similar ao seguinte:



2. Agora existen distintas posibilidades de arrancar Clonezilla en español:


- ◆ **Primeira Opción:** Dirixirse no menú a calquera opción das 3 primeiras e premear a tecla **<Enter>** en calquera desas tres. Automaticamente arrancará Clonezilla e aparecerá a seguinte imaxe:



Escollemos **es_ES.UTF-8 Spanish | Español** e prosegue o arranque de Clonezilla en español.

- ◆ **Segunda Opción:**

1. Dirixirse no menú a calquera opción das 3 primeiras.
2. Pulsamos a tecla **<Tab>**
3. Aparecerán os **parámetros de arranque de Clonezilla** similares aos da seguinte imaxe,



co cal modificamos o parámetro **ocs_lang=""** por **ocs_lang="es_ES.UTF-8"**, e pulsar **<Enter>**

- ◆ **Terceira opción:** Dirixirse no menú á opción 5 ou 6, por exemplo a **opción 5**, entón procedemos do seguinte xeito:

1. Premer a tecla <Tab>, modificar o parámetro `ocs_lang=""` por `ocs_lang="es_ES.UTF-8"`, e pulsar <Enter>

```
> /live/miniuzl initrd=/live/initrd1.img boot=live union=autofs ocs_live_
="ocs-live-general" ocs_live_extra_param="" ocs_live_keymap="" ocs_live_
"no" ocs_lang="es_ES.UTF-8" ip=frommedia nolocales vga=normal_
```

2. Clonezilla deterá o arranque para preguntar o **keymap**, co cal escollemos a **4 opción (Select keymap from full list)**

```
Policy for handling keymaps:

Select keymap from arch list
Don't touch keymap
Keep kernel keymap
Select keymap from full list
```

3. Eliximos **pc / qwerty / Spanish / Standard / Standard**

```
Keymap:

pc / qwerty / Spanish / Apple USB / Standard
pc / qwerty / Spanish / Standard / CP850
pc / qwerty / Spanish / Standard / Standard
pc / qwerty / Swedish / Apple USB / Standard
```

4. Segue o arranque e xa vemos que temos Clonezilla configurado en idioma español.