Configuración básica da rede nunha máquina virtual Windows

A continuación amósase onde se realiza a configuración IP nun equipo invitado (MV) MS Windows. Isto será usado posteriormente ao longo dos distintos escenarios.

Modo gráfico

• No Panel de control de Windows ir a Ver o estado e tarefas de rede



• Premer en Modificar a configuración do adaptador



• Premer co botón dereito sobre o interface de rede e selecciona Propiedades



• Seleccionar o Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

Conectarse util	izando:		
Adaptad	or de escrito	orio Intel(R) PRO/100	0 MT
Esta conexión	utiliza os seg	guintes elementos:	Configurar
Client	e para redes amador de p artir impreso colo de Inter colo de Inter colo de Inter colo de Inter colo de Inter colo de Inter colo de Inter	Microsoft aquetes QoS ras y archivos para re net versión 6 (TCP/IF net versión 4 (TCP/IF S del asignador de de detección de topologi	des Microsoft ² v6) 2v4) etección de topología ías de nivel de vínculo
		Desinstalar	Propiedades
Instalar.			

• Aquí é onde se realiza a configuración IP. Por defecto está por DHCP, isto é, hai un equipo na rede que actúa de servidor DHCP, e a aqueles clientes que lle soliciten unha IP enviaralles unha IP coa súa máscara, e se procede: porta de enlace e DNSs

Serierai	Configuración alternativa				
Puede red es consult apropia	hacer que la configuración IP se a compatible con esta funcionalidad ar con el administrador de red cuá ada.	signe autom . De lo contr il es la config	átican ario, (guraci	nente si la deberá ón IP	
0	btener una dirección IP automátic	amente			
-© U:	sar la siguiente dirección IP:				
Dire	cción IP:				
Más	cara de subred:	100			1
Puer	ta de enlace predeterminada:		а. С		1
O O O U Serv	btener la dirección del servidor DN sar las siguientes direcciones de se ridor DNS preferido:	IS automátic ervidor DNS	amen :	te	
Serv	idor DNS alternativo:	1			
	alidar configuración al salir	Onc	Opciones avanzadas		as

Modo consola

- Agora imos ver como se pode coñecer a configuración IP vía consola de texto.
- Premer en Inicio->Accesorios->Símbolo do sistema ou premer en Inicio e escribir cmd e premer ENTER.



• Escribir o comando ipconfig /all.

Seleccionar C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuración IP de Windows
Nombre de host: vin? Sufijo DNS principal: Tipo de nodo: híbrido Enrutamiento IP habilitado: no Proxy WINS habilitado: no
Adaptador de Ethernet Conexión de área local 3:
Sufijo DNS específico para la conexión. :Descripción
Servidor DHCP
DUID de cliente DHCPv6
Servidores DNS

• Observar o enderezo MAC como coincide co que ten configurado o adaptador 1 da MV en VirtualBox.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --